


激活您的 TSplus 许可证 (离线)

获取您的激活密钥

当您订购许可证时，请连接到我们的 [许可门户](#) 并输入您的电子邮件地址和订单号：



The screenshot shows a web application window titled "Licensing Management App" with a "Support" link in the top right corner. The main heading is "Customer Portal - Get your License". Below this, there are two input fields: "Email" with the placeholder text "Please type your email address" and "Order Number" with the placeholder text "Please type your Order Number specified in the order confirmation email. If you have made several orders, any order number will do." A blue button labeled "Login to my Customer Portal" is positioned below the input fields. At the bottom of the page, there are flags for the United Kingdom, Germany, France, and the United States, followed by the text "Partners / Resellers".

[下载客户门户用户指南](#) 有关如何使用它的更多信息。

您的激活密钥将在仪表板顶部显示：

Licensing Management App

Home

Orders


Logout

Your activation key is: NAQR-

Licences

Application	Numéro de Série / Computer	Jours	Utilisateurs	Edition	Numéro de Commande	Date	Support?	Actions
TSplus	P30	-	3	Enterprise	11408	2020-01-27	 Voir	 Détails
TSplus	P65	-	10	Enterprise	JWT19	2019-05-29	 Voir	 Détails
TSplus	P24	-	25	Enterprise	JWT18	2018-10-19	X	 Détails
TSplus	P6E	-	10	Enterprise	JWT17	2017-09-25	X	 Détails
TSplus	P62	-	5	Enterprise	JWT16	2016-09-30	 Voir	 Détails


在您的桌面上找到管理员工具



如果您找不到管理工具快捷方式，它应该位于用于下载TSplus的管理员帐户的桌面文件夹中。您还可以在此路径找到TSplus文件夹：‘C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files’。

双击它，然后点击许可证选项卡。


在这里您可以查看您的TSplus许可证状态，以及您的计算机ID和计算机名称：




在离线 TSplus 服务器上激活您的许可证

点击“激活您的许可证”按钮。弹出窗口出现并显示一个相当长的URL地址。


在连接到互联网的计算机浏览器中复制此 URL 并访问以检索许可证文件：




输入您的激活密钥：




您的许可证随后将被验证。通过点击相应的按钮下载许可证文件：




此许可证文件必须复制回服务器，以完成离线激活过程：





一条消息将确认您的许可证已成功检索：



您需要选择相应的许可证/支持以激活，并收到一条确认您所有产品/支持现已激活的消息。

注意事项 您仍然可以在许可门户上下载 TSplus 旧版本的 license.lic 文件。[下载客户门户用户指南](#) 有关如何使用它的更多信息：

License Activation

If you are using a recent version of TSplus then license activation is very easy:

- Open TSplus AdminTool
- Click on the "License" tab
- Click on the "Activate your license" button
- Enter your Activation Key: **6BAP-**

Legacy License File

If you are using a legacy version of TSplus then you will need a license file to activate your product.

Please only do this for:

- TSplus version 12 or lower
- TSplus Long Term Support (LTS) 12
- TSplus Long Term Support (LTS) 11


Serial Number:

Apply Serial Number

激活您的 TSplus 许可证 (在线)


选项一

这将在Windows启动时出现：



选项二


在您的桌面上找到管理员工具：



- 如果您找不到管理工具快捷方式，它应该位于用于下载TSplus的管理员帐户的桌面文件夹中。您还可以在此路径找到TSplus文件夹：‘C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files’。

双击它，然后点击许可证选项卡。

在这里您可以查看您的TSplus许可证状态，以及您的计算机ID和计算机名称：



在在线TSplus服务器上激活您的许可证

您将找到您的永久激活密钥 (XXXX-XXXX-XXXX-XXXX) 在我们的订单确认电子邮件中。

如果您希望激活您的订阅，请输入您的订阅密钥 (S-XXXX-XXXX-XXXX) 。

当您订购许可证时，请连接到我们的 [许可门户](#) 并输入您的电子邮件地址和订单号：

Licensing Management App Support

Customer Portal - Get your License

Email

Please type your email address

Order Number

Please type your Order Number specified in the order confirmation email.
If you have made several orders, any order number will do.

Login to my Customer Portal

Partners / Resellers

[下载客户门户用户指南](#) 有关如何使用它的更多信息。

您的激活密钥将在仪表板顶部显示：



Licensing Management App Home Orders Logout

Your activation key is: NAQR-

Licences

Application	Numéro de Série / Computer	Jours	Utilisateurs	Edition	Numéro de Commande	Date	Support?	Actions
TSplus	P30	-	3	Enterprise	11408	2020-01-27	Voir	Détails
TSplus	P65	-	10	Enterprise	JWT19	2019-05-29	Voir	Détails
TSplus	P24	-	25	Enterprise	JWT18	2018-10-19	X	Détails
TSplus	P6E	-	10	Enterprise	JWT17	2017-09-25	X	Détails
TSplus	P62	-	5	Enterprise	JWT16	2016-09-30	Voir	Détails

您可以然后转到 AdminTool 的许可证选项卡，点击“激活您的许可证”按钮，输入此激活密钥并点击“下一步”。



您将获得与此激活密钥关联的所有可用许可证/支持的列表，即所有尚未激活的许可证/支持：

License Activation

Please select the license(s) you want to activate on this computer:

TSplus

☐ TSplus Enterprise edition - 5 users

☐ No Updates/Support

☐ Update/Support services for TSplus Enterprise edition - 5 users - 3 years

TSplus Advanced Security

☐ TSplus Advanced Security Ultimate edition

The licenses listed above are all the licenses currently available for activation on this computer.
If you have purchased multiple units, only one will be displayed in this list for this computer, and you will be able to activate the other units on other computers.

◀ BackNext ▶

检查一个或多个项目并点击“下一步”按钮。请注意，您可以通过勾选多个产品/支持同时激活多个产品。

License Activation


Your license has been activated!

- TSplus Enterprise edition - 5 users
- Update/Support services for TSplus Enterprise edition - 5 users - 3 years
- TSplus Advanced Security Ultimate edition



Thank you for your business!
You can now safely close this window.

Finish

您所有的产品/支持现在已激活（在此示例中，TSplus 和 TSplus Advanced Security 都已同时激活）。



通过点击页面底部相应的按钮刷新您的许可证数据，它将与我们的许可门户同步信息。



注意事项 您仍然可以在许可门户上下载 TSplus 旧版本的 license.lic 文件。 [下载客户门户用户指南](#) 有关如何使用它的更多信息：

License Activation

If you are using a recent version of TSplus then license activation is very easy:

- Open TSplus AdminTool
- Click on the "License" tab
- Click on the "Activate your license" button
- Enter your Activation Key: **6BAP-**

Legacy License File

If you are using a legacy version of TSplus then you will need a license file to activate your product.

Please only do this for:

- TSplus version 12 or lower
- TSplus Long Term Support (LTS) 12
- TSplus Long Term Support (LTS) 11

Serial Number:

[Apply Serial Number](#)

激活您的支持许可证文件

TSplus 8.20 版本引入了一种新的简单方法来处理您的年度支持合同。请在执行此程序之前将您的版本更新到最新版本。


支持服务包括我们全球的票务/电子邮件支持服务、论坛访问、许可证重新托管、常见问题解答和教程支持。更新服务包括更新代码的交付、安装和使用任何新版本、补丁和更新的权利。

更新代码每年请求一次，以便能够应用更新发布补丁。它由我们的支持团队按需提供。此更新代码现在被一个 support.lic 文件替代，您可以在管理工具的许可选项中激活该文件。

我们每天都在投资以增强TSplus并修复所有已知问题。因此，我们建议所有客户保持他们的TSplus安装更新。年费并不昂贵，可以在我们的商店页面上找到。

第一步


在您的桌面上找到管理工具：



双击它，然后点击许可证图块。


- 如果您找不到管理工具快捷方式，它应该位于用于下载TSplus的管理员帐户的桌面文件夹中。您还可以在此路径找到TSplus文件夹：‘C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files’。

您现在可以看到序列号：



第二步

连接到该 [许可门户](#) 通过输入您的电子邮件地址和订单号：




[下载客户门户用户指南](#)

有关如何使用它的更多信息。



您将获得一个 Support.lic 文件。

第三步

点击“激活您的许可证”图块：



然后选择“延长支持期限”：



然后找到您的 Support.lic 文件并打开它以激活它！

Licensing



Your support period has been successfully extended!


OK

TSplus 管理工具概述


之后 [安装 TSplus](#) 您的服务器立即准备就绪。

然而，您可以 **自定义所有系统参数** 带有强大的管理员工具。

要做到这一点，请单击在您的桌面上创建的以下图标：



管理员工具将会显示：





想快速获得关于 TSplus Admin Tool 功能的帮助吗？只需 **点击一个图块或一个标签** 去匹配的帮

助！

TSplus - 备份设置

在TSplus选项卡中，您可以配置TSplus设置。

您可以通过点击顶部的“备份/恢复”按钮来备份或恢复TSplus数据和设置：



命令用法如下所述：

- **备份：**
TSplus.exe /backup [可选的目录路径] 默认情况下，备份将创建在位于 TSplus 安全设置文件夹中的档案目录中。然而，备份可以保存在指定的文件夹中。允许使用相对路径和绝对路径。
- **恢复** TSplus.exe /restore [备份目录的路径] 指定的备份目录必须包含由 /backup 命令创建的数据和设置文件夹。


请按照以下步骤将TSplus从计算机A迁移到计算机B：

1. 在计算机 A 上，请点击备份按钮以创建新的备份。设置和数据将保存在位于 C:\Backupparam 文件夹中的档案目录中。
 2. 将新创建的备份文件夹（例如，命名为 backup-2021-01-29_15-01-29），包括所有内容，从计算机 A 的档案目录复制到计算机 B 的档案目录。
 3. 在计算机 B 的备份/恢复窗口中，在“恢复”部分，选择要恢复的相关备份名称。
 4. 然后，单击仅恢复设置以恢复设置。或者，可以单击恢复以恢复所有数据和设置，这在迁移时不推荐，但在计算机 A 上恢复 TSplus 时很有用。
 5. 请最多等待 2 分钟，以便 TSplus 功能重新加载设置。
-

高级功能 - 上下文菜单

概述

自 TSplus 版本 12.50 起，新的“发送到客户”菜单 可以在高级 > 上下文菜单选项卡下启用，以便轻松将文件发送到客户端工作站。此功能适用于所有连接方式。



默认情况下，此功能是禁用的。选择“是”值，然后单击“保存”，以启用它：

TSplus - Edit Setting

Enabled

Description:

Add a button in the contextual menu displayed by right clicking on a file, folder or a multiple selection in the File Explorer. It allows users to quickly send selected objects to their local computer.

Value:

Yes

Save Cancel

您还可以更改其位置。默认情况下，它将显示在顶部：

TSplus - Edit Setting

Position

Description:


Position of the button in the contextual menu.

Value:


Top

Save Cancel

这是一个右键上下文菜单。只需选择所需的文件夹或文件，右键单击它，选择“TSplus”选项卡，然后简单地点击“下载”：




您可以在 Webfile 文件夹和您的网页浏览器的“下载”文件夹中找到您的下载。



高级功能 - 锁定


概述

在此选项卡中，您可以启用/禁用和配置 [TSplus 锁定](#) 设置。



启用/禁用锁定功能

锁定功能默认启用。您可以通过将此窗口中的值从“是”更改为“否”来禁用它，然后点击保存。



The image shows a dialog box titled "TSplus - Edit Setting" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into two main sections. The first section is labeled "Enabled" and contains a "Description:" label followed by a text area containing the text: "TSplus prevents brute-force attacks by locking accounts following repeated failed login attempts through the Web portal." The second section is labeled "Value:" and contains a dropdown menu currently showing "Yes". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Save" and "Cancel".

Enabled

Description:

TSplus prevents brute-force attacks by locking accounts following repeated failed login attempts through the Web portal.


Value:

Yes

Save Cancel

限制

锁定限制定义了账户被锁定之前，从Web门户允许的失败登录尝试次数（默认值为10）。您可以通过在相应字段中输入所需值并点击保存来修改此值。



The image shows a dialog box titled "TSplus - Edit Setting" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into two main sections. The first section is titled "Limit" and contains a "Description:" label followed by a text area. The text area contains the text: "The Lockout Limit defines the number of allowed failed login attempts from the Web portal before the account is locked out (default is 10).". The second section is titled "Value:" and contains a text input field with the number "10" entered. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Save" and "Cancel".

Limit

Description:

The Lockout Limit defines the number of allowed failed login attempts from the Web portal before the account is locked out (default is 10).


Value:

10

Save Cancel

间隔

锁定间隔指定了失败登录尝试之间的时间间隔。如果在定义的间隔之后发生失败的登录尝试，则相关用户的失败登录尝试计数器将重置（以秒为单位，默认值为900秒）。您可以通过在相应字段中输入所需值并点击保存来修改此值。



The image shows a Windows-style dialog box titled "TSplus - Edit Setting". It has a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into sections. The first section is titled "Interval". Below this title is a "Description:" label followed by a text box containing the text: "The Lockout Interval specifies an interval of time between failed login attempts. If a failed login attempt occurs after the Interval defined, then the counter of failed login attempts is reset for the relevant user (in seconds, default is 900 seconds)." Below the description is a "Value:" label followed by a text input field containing the number "900". At the bottom of the dialog are two buttons: "Save" and "Cancel".

Interval

Description:

The Lockout Interval specifies an interval of time between failed login attempts. If a failed login attempt occurs after the Interval defined, then the counter of failed login attempts is reset for the relevant user (in seconds, default is 900 seconds).

Value:

900

Save Cancel

期间

锁定期指定了账户被锁定并无法登录的持续时间（以秒为单位，默认是1800秒）。用户被锁定的时间是锁定期和锁定间隔设置之间的最大值。因此，在更改锁定期的值时，应将锁定间隔设置更新为较小的值，以确保相关行为。您可以通过在相应字段中输入所需值并点击保存来修改此值。

**Period**

Description:

The Lockout Period specifies the duration an account is locked out and unable to login (in seconds, default is 1800 seconds). The period of time a user is locked out is the greatest value between LockoutPeriod and LockoutInterval settings. Therefore, when changing LockoutPeriod's value, one should update the LockoutInterval setting with a smaller value to ensure a relevant behavior.

Value:

高级功能 - 日志

概述


在此选项卡中，您可以配置 TSplus 日志设置。

默认情况下，TSplus 不会创建日志，以避免性能问题。

日志存在以更容易找到在TSplus上遇到的错误的来源，您可以通过以下方式启用它们：

- 前往 C:\wsession
- 创建文件夹‘Trace’。日志将自动在此处按用户创建。

您需要在 AdminTool > 高级 > 日志 中激活日志生成。



有5种日志类型：

- Web Portal 日志，
- 会话开启日志，
- 会话控制日志，
- 负载均衡日志和
- 管理员工具应用程序（界面）日志。

日志级别对应不同的组件，我们的支持团队会告诉您根据遇到的问题应该设置什么值。

这里是不同日志文件的名称和位置：


- Web Portal 日志：“C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\cgi-bin\hb.log”
- 会话打开日志：“C:\wsession\trace”

- 会话控制日志: “C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files\APSC.log”
- 负载均衡日志 : “C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files\svcenterprise.log”
- AdminTool 应用程序日志: “C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files\AdminTool.log”
- RDS-Knight / TSplus Advanced Security: “C:\Program Files (x86)\TSplus-Security\logs”

高级功能 - 产品


概述

在此选项卡中，您可以通过添加 AdminTool Pincode、使用 Windows RDS 角色以及自定义 AdminTool 的背景颜色和语言来修改 TSplus 设置。



管理员 PIN 码

管理员可以通过在 AdminTool 的高级选项卡下的产品设置中设置一个 PIN 码来保护管理员工具的访问，该 PIN 码将在每次启动时要求输入。




使用 RDS 角色

多会话角色和Windows RDS角色不兼容。您可以选择Windows RDS角色或TSplus多会话角色。

- 使用多会话角色时，必须卸载 Windows RDS 角色。
- 使用 Windows RDS 角色时，必须安装此 Windows 角色。


警告 更改角色需要重启系统。选择Windows远程桌面时，工作站系统一次只允许一个用户登录。



要使用 Windows RDS 角色，请选择“是”值并保存。

修改AdminTool背景颜色

使用十六进制代码（例如：0xFFFFFF）自定义AdminTool的背景颜色。



修改 AdminTool 语言

选择您在 21 种可用语言中偏好的 AdminTool 语言。

**AdminTool Language**

Description:

Set the AdminTool interface language.

Value:

English

English

French

German

Dutch

Spanish

Italian

Portuguese

Polish

Russian

Ukrainian

Hungarian

Czech

Turkish

Chinese

Traditional Chinese

Japanese

Korean

Arabic

Farsi


Hebrew

Armenian

高级功能 - 安全


概述

在高级功能的安全部分，您可以阻止、禁用或自定义用户的连接类型。



阻止标准 RDP 客户端

如果您希望拒绝标准 RDP 客户端（如 mstsc）对您的用户的访问，请选择“是”值。



The image shows a dialog box titled "TSplus - Edit Setting" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Block standard RDP clients". Below this, there is a "Description:" label followed by a text area containing the text "Deny access to standard RDP clients such as mstsc.". Underneath the text area is a "Value:" label followed by a dropdown menu currently set to "No". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Save" and "Cancel".

Block standard RDP clients

Description:

Deny access to standard RDP clients such as mstsc.

Value:

No

Save Cancel

禁用现有会话的网页列表

此列表是负载均衡粘性会话功能所必需的，默认情况下已启用。如果您希望禁用它，请在此窗口中选择“否”值，然后点击保存：

TSplus - Edit Setting

Disable existing sessions web listing

Description:

Do not list current sessions in public server heartbeat. This listing is required for Load-Balancing Sticky Sessions feature.

Value:

Yes

Save Cancel

管理员无网页

通过选择“是”值禁用管理员的Web门户：

TSplus - Edit Setting

No Web for Admins

Description:

Web Portal is forbidden for Admins accounts.


Value:

No

Save Cancel

阻止 WAN RDP 客户端

通过选择“是”值，拒绝来自外部 LAN 的标准 RDP 客户端的访问。



The image shows a dialog box titled "TSplus - Edit Setting" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Block WAN RDP clients". Below this, there is a "Description:" label followed by a text area containing the text "Deny access from standard RDP clients connected from outside the LAN." with a vertical scrollbar on the right. Underneath the description is a "Value:" label followed by a dropdown menu currently showing "No" with a downward arrow. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Save" on the left and "Cancel" on the right. The "Save" button is highlighted with a blue border.

仅限网络门户

为每个用户强制要求Web门户访问，选择“是”值。

TSplus - Edit Setting

Only Web Portal

Description:

Web Portal access is mandatory for every users.

Value:

No

Save Cancel

唯一的用户网页门户

将Web门户访问设置为每个用户（除了管理员）强制性，选择“是”值。

TSplus - Edit Setting

Only Web Portal for Users

Description:

Web Portal access is mandatory, except for Admins.


Value:

No

Save Cancel

仅限具有应用程序的用户

仅允许具有至少一个分配应用程序的用户访问，选择“是”值。



TSplus - Edit Setting

Only Users with Applications

Description:

Allow access only for users with, at least, one assigned application.

Value:

No

Save Cancel

无需应用程序的白名单管理员

允许管理员访问，即使他们没有分配任何应用程序，并且启用了“仅限具有应用程序的用户”。此功能默认启用。如果您希望禁用它，请在此窗口中选择“否”值，然后点击保存：



TSplus - Edit Setting



Whitelist Admin without Applications

Description:

Allow access for admins even if they do not have any assigned application and "Only Users with Applications" is enabled.

Value:

Yes


Save

Cancel

高级功能 - 会话


概述

此高级选项卡的此部分允许您配置用户权限及其会话的各个方面。



所有用户的桌面

为所有用户启用完整桌面，请在此窗口中选择“是”值，然后点击保存：



The image shows a dialog box titled "TSplus - Edit Setting" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into two main sections. The first section is titled "Desktop for all users" and contains a "Description:" label followed by a text area with the text "All the users will have a full desktop." and a vertical scrollbar. The second section is titled "Value:" and contains a dropdown menu with "No" selected and a downward arrow. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Save" and "Cancel".

TSplus - Edit Setting

Desktop for all users

Description:

All the users will have a full desktop.


Value:

No

Save Cancel

应用程序命令行

应用程序命令行可以在客户端指定。此功能默认启用。如果您希望禁用它，请在此窗口中选择“否”值，然后点击保存：



The image shows a Windows-style dialog box titled "TSplus - Edit Setting". It has a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into two main sections. The first section is titled "Application Command Line" and contains a "Description:" label followed by a text area with the text "Application Command Line can be specified on client side." and a vertical scrollbar. The second section is titled "Value:" and contains a dropdown menu currently showing "Yes". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Save" and "Cancel".

TSplus - Edit Setting

Application Command Line

Description:

Application Command Line can be specified on client side.


Value:

Yes

Save Cancel


远程应用程序菜单

远程应用程序菜单将添加到用户的PC上。此功能默认启用。如果您希望禁用它，请在此窗口中选择“No”值，然后点击保存：



远程应用程序菜单标题

您可以修改远程应用程序菜单的标题。默认标题为“我的远程应用程序”。如果您希望修改它，请输入所需的标题，然后点击保存：



TSplus - Edit Setting

Remote Application Menu Title

Description:

Title to display in Remote Application Menu


Value:

My Remote Applications

Save Cancel

背景颜色

使用 COLORREF 代码自定义用户会话的背景颜色（例如，默认值为：10841658）。



TSplus - Edit Setting

Background Color

Description:

Customize the user sessions background color using a COLORREF code (for example: 10841658).


Value:

10841658

Save Cancel


使用“所有用户”桌面快捷方式

复制现有于Windows共享桌面的快捷方式到任务栏和浮动面板。通过在此窗口中选择“是”值来启用此功能，然后点击保存：



如果没有分配的应用程序，则使用备用应用程序路径


如果用户登录时没有分配任何应用程序，请运行此应用程序。默认情况下没有值。通过在此窗口中输入“是”值来启用此功能，然后单击保存：



The image shows a dialog box titled "TSplus - Edit Setting" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Fallback application path if no assigned application". Below this, there is a "Description:" label followed by a text area containing the text "Run this application if no application is assigned to the user when he logs in." with a vertical scrollbar on the right. Underneath the text area is a "Value:" label followed by an empty text input field. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Save" on the left and "Cancel" on the right.

禁用子进程处理程序

启动应用程序时跳过子进程搜索。如果已发布的应用程序使用子进程，将导致提前注销。此功能默认情况下是禁用的。通过在此窗口中选择“是”值来启用此功能，然后单击保存。



强制注销如果没有分配的应用程序

如果用户没有分配给他的应用程序，他将被自动注销。此功能默认情况下是禁用的。通过在此窗口中选择“是”值来启用此功能，然后单击保存：

TSplus - Edit Setting

Force logoff if no assigned application

Description:

The user will be automatically logoff if he has no application assigned to him.

Value:

No

Save Cancel

允许屏幕保护程序

此功能默认是禁用的。通过在此窗口中选择“是”值来启用Windows屏幕保护程序，然后点击保存：

TSplus - Edit Setting

Allow screen saver

Description:

Disable Windows screensaver when set to "no".


Value:

No

Save Cancel

下载目标文件夹


下载的文件默认会放在桌面上。如果您希望修改，请输入所需下载文件夹的路径，然后点击保存：



The image shows a dialog box titled "TSplus - Edit Setting" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Download Target Folder". Below this, there is a "Description:" label followed by a text area containing the text "Downloaded files will be put in this folder." with a vertical scrollbar on the right. Underneath the description is a "Value:" label followed by a text input field containing the text "%DESKTOP%". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Save" on the left and "Cancel" on the right.


上传目标文件夹

上传的文件将放在此文件夹中。如果您希望修改它，请输入所需上传文件夹的路径，然后点击保存：




使用 Windows Shell

将Windows Shell定义为默认外壳。此功能默认启用。如果您希望禁用它，请在此窗口中选择“No”值，然后单击保存：



强制 WinXshell

此功能默认是禁用的。通过在此窗口中选择“是”值来强制使用 WinXshell 替代默认 shell，然后点击保存：



在会话打开时添加延迟

在用户会话登录时添加额外的等待时间以初始化所有内容。默认值为0。如果您希望修改，请输入所需的值（以秒为单位），然后点击保存：

TSplus - Edit Setting

Add a delay when the session is opening

Description:

Add additional waiting time at user session logon to get everything initialized.

Value:

0

Save Cancel

子进程等待持续时间

启动应用程序时在搜索子进程之前等待的时间（以毫秒为单位）。

TSplus - Edit Setting

Daughter Process Wait Duration

Description:

Time to wait (in milliseconds) before searching for a daughter process when launching applications.


Value:

2000

Save Cancel

文件浏览器

所选应用程序将显示给用户以进行文件选择。默认浏览器是 Windows 资源管理器。您可以通过选择 TSplus 文件浏览器来使用它，然后单击保存：



在需要使用 WinXshell

授权系统在推荐时使用 WinXshell 备用 shell 而不是默认 shell。此功能默认启用。如果您希望禁用它，请在此窗口中选择“No”值，然后点击保存：

**Use WinXshell when required**

Description:

Authorize system to use WinXshell alternate shell instead of the default shell when recommended.

Value:


Yes

Save

Cancel

TSplus Advanced Security

TSplus Advanced Security 可作为 TSplus AdminTool 的附加组件使用，并可在 12 版本的附加组件选项卡中找到。




您可以找到其完整文档

[在此页面上](#)

锁定事件

TSplus 锁定 监控您 TSplus 服务器上的 Web 登录失败尝试。TSplus Advanced Security 将在任何 Web 门户失败尝试后显示锁定事件，如下面的示例所示：




检测到来自Web Portal的用户...的登录失败尝试。自此用户以来检测到1次登录失败尝试...

暴力攻击防御

暴力攻击防御器使您能够保护您的公共服务器免受黑客、网络扫描器和试图猜测您的管理员登录和密码的暴力机器人攻击。使用当前的登录和密码字典，他们将每分钟自动尝试登录您的服务器数百到数千次。了解有关此功能的更多信息请访问 [此页面](#)。

在网络门户上

当用户输入错误的凭据时，Web Portal 会阻止暴力攻击。在 10 分钟内尝试 10 次后，Web Portal 将禁止用户登录 20 分钟。



这些是可以自定义的默认设置 [BruteForce 选项卡](#) TSplus高级安全管理工具。

您可以在TSplus高级安全终极保护的IP地址模块上检查所有被阻止的连接和日志：

TSplus Advanced Security



TSplus Advanced Security - Ultimate Protection

HOME

EVENT VIEWER

HOMELAND

BRUTEFORCE

IP ADDRESSES

PERMISSIONS

WORKING HOURS

SECURE DESKTOPS

ENDPOINTS

RANSOMWARE

SETTINGS

LICENSE

+ Add IP Address

Edit IP Address

Remove IP Address(es)

WHOIS

IPs in the whitelist will be ignored by TSplus Advanced Security and will not be blocked by Homeland Access Protection or BruteForce Attacks Defender features.

IP Address	Status	Date	Description
 213.148.201.59	Blocked - BruteForce Defender	14 Mar 2019 04:01:11	
 178.34.152.180	Blocked - BruteForce Defender	11 Mar 2019 21:38:55	
 58.244.117.214	Blocked - Homeland Protection	11 Mar 2019 04:26:57	
 49.14.98.70	Blocked - Homeland Protection	11 Mar 2019 03:10:33	
 105.14.32.99	Blocked - Homeland Protection	11 Mar 2019 00:50:07	
 202.133.54.73	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 23:43:50	
 42.51.217.61	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 20:37:56	
 201.158.104.100	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 17:35:18	
 2.182.5.87	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 17:20:58	
 196.189.44.50	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 17:19:15	
 42.202.33.232	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 15:16:59	
 117.224.202.156	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 14:18:03	
 125.227.29.199	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 08:13:40	
 124.226.216.77	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 07:56:32	
 109.108.131.204	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 06:18:58	
 190.60.108.18	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 05:46:16	
 68.145.140.120	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 02:23:04	
 101.230.201.89	Blocked - Homeland Protection	10 Mar 2019 00:50:43	
 93.113.125.89	Blocked - Homeland Protection	09 Mar 2019 18:55:01	
 31.220.43.113	Blocked - Homeland Protection	09 Mar 2019 18:07:53	

blocked


此功能在第一次 Web Portal 连接后可见并处于活动状态。

完整的 TSplus 高级安全文档可用 [在此页面上](#) .


TSplus 应用程序配置

管理您的服务器

用户界面和配置简单直观。



首先，通过点击右下角的按钮添加一个 TSplus 服务器：



然后，添加您的服务器信息并进行配置：

- 输入其主机名或IP地址。
- SSL 默认情况下是禁用的，但您可以选择启用它。

警告： SSL 激活仅在您在 TSplus 服务器上安装了有效的 SSL 证书时有效。请参见 [此文档](#) 有关更多信息。

- 输入其显示名称，这是可选的。
- 输入用户的凭据，包括域或用户名及其密码。

TSplus

← Edit TSplus server

TSPLUS SERVER

Host name or IP address
accountancy.tsplus.net

Use SSL? ☒


Display name (optional)
Accountancy


CREDENTIALS

Domain\username
John

Password
.....

然后点击右上角的按钮保存。您现在可以点击您的服务器以访问您的应用程序：






打印

轻松通过使用您的本地打印机进行打印 [通用打印机](#) 自 TSplus 应用程序 11.40 版本以来，打印的文档将使用默认的 PDF 阅读器应用程序打开。

设置和版本


在左上角的菜单下，您可以：

- 管理您的服务器
- 管理您的设置
- 查看关于部分的法律信息，以及您的 TSplus 应用版本。



设置

设置窗口提供多种可用设置：



- 您可以更改语言。
- 修改显示设置，您可以根据需要更改缩放级别，减少网络使用或选择三种鼠标指针大小：小、中或大。

版本

在关于窗口中，您可以查看法律信息以及您当前的 TSplus 应用版本：



TSplus 应用程序

TSplus 应用程序允许您从任何设备、任何地方连接到您的 TSplus 服务器！就像 TSplus 一样，它提供从平板电脑和智能手机到 Windows 桌面和业务应用程序的快速稳定的远程连接。实时访问您的应用程序和业务数据，并轻松在最近的本地打印机上打印所需的任何文档和照片。



有关更多信息和下载链接，请访问我们网站上的应用程序页面。

硬件要求和操作系统

TSplus 应用程序可在以下操作系统的 PC、移动设备和平板电脑上使用：Windows、iOS、Android 4.4 及以上版本和 Linux。

前提条件

- 主机站点必须是 TSplus 移动网页或企业系统。
- 11.30 版本（及以上）必须安装在此主机上。

应用程序发布

概述


TSplus 支持 4 种不同类型的应用程序发布：

- [微软远程桌面](#) . 用户将在会话中看到完整的Windows远程桌面。
- [TSplus 任务栏](#) . 任何应用程序、文件夹、快捷方式、文档等复制到用户的桌面文件夹中，将通过 TSplus Remote Taskbar 发布。在这种情况下，用户无法访问管理员决定以外的任何应用程序。应用程序控制具有更精细的粒度。
- [浮动面板和应用面板](#) . 所有应用程序都可以发布在一个迷你下拉列表或一个 [文件夹](#) 您可以自定义。
- **分配** 一个、两个、三个或更多特定应用程序分配给用户/组。在这种情况下，用户在打开会话时只会看到他们分配的应用程序。


请记住一个优先规则： Microsoft 远程桌面具有最高优先级，其次是 TSplus 任务栏，然后是特定应用程序。如果用户分配了特定应用程序并且有 TSplus 任务栏或 Microsoft 远程桌面，他们将看不到特定应用程序，因为它们的优先级较低。

使用管理工具管理应用程序

您将通过点击“应用程序”选项卡 -> “发布”来使用 AdminTool 添加、编辑或删除应用程序。




点击“添加应用程序”图块以发布应用程序：



1. Foxit 被作为一个示例发布。要发布应用程序，请单击。 **添加应用程序** 按钮，然后通过点击浏览找到您应用程序的可执行文件路径，然后在专用字段中为此应用程序设置一个名称。

2. 您必须点击一下 **保存** 存储任何修改的按钮。
3. 在声明新应用程序后，我们建议使用该 **测试（开始选择）** 在将应用程序分配给用户之前，检查应用程序是否正常工作的按钮。
4. 您可以为每个应用程序指定它是否将被 **启动时最大化、最小化、分配给所有用户或启动后是否会隐藏**。
5. 您可以添加一个 **命令行选项** 如果您需要添加一些通常在应用程序的快捷方式属性中设置的额外参数。
6. 自 TSplus 12.40 版本以来，您现在可以 **创建一个新文件夹**，在其中可以发布您的应用程序。（有关更多信息，请参见下文）默认情况下，它们发布在顶级文件夹中。


注意：您可以通过单击“分配应用程序”按钮旁边的左箭头或右箭头来更改应用程序的顺序：




使用管理工具管理应用程序文件夹

您可以在同一仪表板上添加、编辑或删除应用程序文件夹。


首先通过发布一个应用程序，然后点击“文件夹”选择下方右侧的“+”按钮：




然后输入新文件夹的名称：




该文件夹随后出现在您发布的应用程序下：



双击它以查看、编辑或删除每个已发布的应用程序：



每次发布应用程序时，您可以选择或创建将要发布的文件夹。



您可以将文件夹分配给用户或组作为应用程序，并像任何应用程序一样发布它，带有 [TSplus 远程任务栏](#)，这个 [浮动面板和应用面板](#) 或是 [网络门户](#)。

查看 [此文档](#) 有关应用程序分配的更多信息。

重要说明

- 安装后，默认设置为：任何 RDP 用户将看到完整的 Microsoft Remote Desktop。


- TSplus任务栏发布用户桌面文件夹中复制的所有快捷方式。选择TSplus Remote Taskbar时，您可以请求自动复制所有用户桌面文件夹中可用的任何快捷方式和/或自动从分配给用户的应用程序中创建快捷方式，使用应用程序控制。

查看 [这个视频](#) 如何发布应用程序。


将应用程序分配给用户或组

概述

一旦您拥有 [发布了一些应用程序](#) 您可以将它们发布给一个或多个用户和/或组。为此，请双击您希望分配的应用程序或单击该应用程序，然后单击“分配应用程序”图块。




将显示以下窗口。它允许您将应用程序分配给选定的用户或组：




如何将应用程序分配给用户（或组）

您可以将应用程序分配给所有经过身份验证的用户或特定用户和组。如果您希望将应用程序分配给特定用户或组，只需单击“添加”，然后输入您希望分配应用程序的用户或组的名称：在此示例中，Foxit 将分配给远程桌面用户组。单击“确定”。




然后点击保存：




批量管理用户/组的应用程序

应用程序 - 用户子菜单允许您查看每个用户或每个组分配了哪些应用程序，方法是点击“选择用户/组”图块，然后输入其名称：



在这个例子中，您可以看到 Microsoft Remote Desktop、记事本、Foxit 和 OpenOffice 都被分配到“前台”组。



使用 TSplus 无缝客户端时的重要说明

使用 TSplus 无缝客户端，用户将不会显示 Microsoft 远程桌面窗口。应用程序可以在本地桌面上找到，就像它们是本地原生应用程序一样。用户只会看到管理员分配的应用程序。

- 如果用户有权使用默认的 Microsoft Remote Desktop，Seamless Client 将显示背景颜色，以避

免在屏幕上堆叠Remote和Local Desktop图标。

- 无缝客户端会话仅在应用程序运行并被推送到本地客户端时保持打开状态。如果没有为该用户分配应用程序，TSplus 将自动使用 TSplus 任务栏。
- 如果用户分配了特定的应用程序，他们将在会话打开时无缝看到这些应用程序。当最后一个应用程序关闭时，会话结束。

Microsoft 远程桌面、TSplus 远程任务栏、浮动面板和应用程序面板

- 您可以通过从以下四个应用程序中分配一个应用程序来定制用户的工作环境：Microsoft Remote Desktop、TSplus Remote TaskBar、Floating Panel 和 Application Panel。
- 如果没有应用程序分配给某个用户，他将看到 Microsoft Remote Desktop，其中将显示桌面文件夹快捷方式。
- 如果一个用户有多个分配加上 Microsoft Remote Desktop，他将看到一个远程桌面。
- 如果用户有多个应用程序加上TSplus任务栏，他将看到任务栏显示他的桌面文件夹快捷方式。

有关远程任务栏、浮动面板和应用程序面板的更多信息，请参阅这些文档：[远程任务栏](#)，[浮动和应用面板](#)

在会话打开时运行脚本/程序


- 如果您想在会话打开时启动脚本，您必须将其命名为 LOGON.BAT 或 LOGON.CMD 并复制此脚本：
 - 在所有用户的应用程序数据文件夹中，如果此脚本适用于所有用户，
 - 在用户的应用程序数据中，如果此脚本适用于该用户。
- 如果您想在会话打开时在客户端启动脚本，只需将程序命名为 STARTUP.EXE 并将其复制到用户 PC 的主驱动器 (C:\startup.exe) 中。
- 如果您希望在TSplus服务器重启时作为服务启动程序，您必须将此程序命名为STARTUP.EXE 并将其复制到文件夹中：C:\Program Files\TSplus\UserDesktop\Files\。

查看 [这个视频](#) 如何分配应用程序。

将应用程序分配给 Azure Active Directory 用户

概述

将 Azure Active Directory 用户分配给 AdminTool > 应用程序 > 用户中的应用程序：



必须使用查找本地或活动目录用户或组按钮选择本地或活动目录用户。只有外部用户可以直接输入到文本框中。


内置Web服务器管理

您的远程桌面服务器必须可用、易于访问且安全。这就是为什么 TSplus 利用内置的 Web 服务器来帮助您轻松管理其状态和操作。管理控制台在管理员工具中可用。此管理控制台使您能够查看和配置 Terminal Service Plus 内置 Web 服务器的状态。当您 [安装 TSplus](#) Web 服务器默认监听端口 80 和 443。确保定义的端口可用，并且服务器上已安装 Java。

查看 [视频](#) 关于网络功能。


Web 服务器组件状态

Web 服务器主要组件的状态显示在 AdminTool 主仪表板上。




端口考虑（本地计算机和防火墙/路由器）

Terminal Service Plus 只需要打开端口 80 或端口 443。端口 3389 可以保持关闭。




重启 / 停止 Web 服务器服务


如果您看到某个服务未运行，您可能需要通过点击右侧箭头所表示的“重启Web服务器”按钮来重启Web服务器，Web服务器将被重启，服务应该会再次运行。



如果您点击中间的“停止Web服务器”按钮，Web服务器将被停止。HTTP和HTTPS服务器状态现在将以红色显示，表示HTTP / HTTPS服务已停止。



管理网络服务器



您可以在安装期间或随时通过单击“Web - Web Server”选项卡来更改端口。在此选项卡上，您可以选择使用不同的HTTP Web服务器，修改Web服务器根路径和HTTP/HTTPS端口号。在更改这些端口之前，请确保它们可用：如果发生冲突，TSplus Web服务器将无法工作。

[这里](#)

这是一个可能被您的服务器上的应用程序使用的 TCP 端口的非详尽列表。完成这些修改后，单击保存，AdminTool 将重新启动。

###禁用仅http或在https上使用http

查看 [此文档](#) 有关此主题的更多信息。

有关更深入的信息 [服务器定制](#) 和 [偏好设置](#) ，查看这些页面：

[网页门户首选项](#) ， [Web 应用程序门户](#) ， [网络凭证](#) 。

选择您的密码套件以增强安全性

概述

TLS/SSL，HTTPS背后的安全性，可以使用几种不同的算法来保护、加密和验证连接。

算法的选择由服务器和客户端之间的协议决定，具体取决于每一方可用的算法。


密码套件是身份验证、加密、消息认证和密钥交换算法的命名组合。

Terminal Service Plus 服务器可以处理许多不同的密码套件。其中一些比其他的更安全，但一些旧版/遗留浏览器可能需要相对较弱的算法进行连接。

这就是为什么 Terminal Service Plus 让您选择要启用的密码套件的原因。当然，Terminal Service Plus 还提供了一个简单的设置来禁用最弱的算法，从而增强您的连接安全性。

HTTPS协议和密码选择

要查看 Terminal Service Plus 加密算法选择，请打开 Terminal Service Plus AdminTool，点击“Web - HTTPS”选项卡，在那里您将看到 HTTPS 协议和加密算法：



启用/禁用密码套件

您可以通过勾选其复选框轻松启用密码套件，通过取消勾选来禁用密码套件。

完成选择后，点击“保存”。

这将保存您的选择并在Terminal Service Plus内置的Web服务器中重新加载新配置。您的新密码套件选择会立即应用于每个新连接到您的服务器。

推荐的密码套件选择


我们建议大多数管理员使用我们推荐的密码套件选择，只需点击“禁用弱参数”按钮，然后点击“保存”按钮。

此操作将禁用所有当前已知为弱的密码套件。

您可以与...核对 [SSL Labs 在线测试工具](#) 没有那些弱加密套件，你应该获得最高等级：A！


点击帮助 - 管理工具 - 附加组件

想快速获得关于 Terminal Service Plus 管理工具某个功能的帮助吗？只需 点击一个图块或一个标签 去匹配的帮助！




点击帮助 - 管理工具 - 高级

想快速获得关于 Terminal Service Plus 管理工具某个功能的帮助吗？只需 点击一个图块或一个标签 去匹配的帮助！




点击帮助 - 管理工具 - 应用程序

想快速获得关于 Terminal Service Plus 管理工具某个功能的帮助吗？只需 点击一个图块或一个标签 去匹配的帮助！




点击帮助 - 管理工具 - 农场

想快速获得关于 Terminal Service Plus 管理工具某个功能的帮助吗？只需 点击一个图块或一个标签 去匹配的帮助！




点击帮助 - 管理工具 - 许可证

想快速获得关于 Terminal Service Plus 管理工具某个功能的帮助吗？只需 点击一个图块或一个标签 去匹配的帮助！



点击帮助 - 管理工具 - 打印机

想快速获得关于 Terminal Service Plus 管理工具某个功能的帮助吗？只需 点击一个图块或一个标签 去匹配的帮助！




点击帮助 - 管理工具 - 安全

想快速获得关于 Terminal Service Plus 管理工具某个功能的帮助吗？只需 点击一个图块或一个标签 去匹配的帮助！


点击帮助 - 管理工具 - 会话

想快速获得关于 Terminal Service Plus 管理工具某个功能的帮助吗？只需 点击一个图块或一个标签 去匹配的帮助！




点击帮助 - 管理工具 - 系统

想快速获得关于 Terminal Service Plus 管理工具某个功能的帮助吗？只需 点击一个图块或一个标签 去匹配的帮助！




点击帮助 - 管理工具 - 网络

想快速获得关于 Terminal Service Plus 管理工具某个功能的帮助吗？只需 点击一个图块或一个标签 去匹配的帮助！



点击帮助 - 管理工具 - 网络


想快速获得关于 Terminal Service Plus 管理工具某个功能的帮助吗？只需 点击一个图块或一个标签 去匹配的帮助！





如何修改TSplus客户端的图标


更改客户的图标

要更改生成的客户端图标，只需创建客户端的快捷方式并转到快捷方式的属性：










TSplus客户端设置程序


安装

在客户端，每个用户必须运行一个名为“**Setup-ConnectionClient.exe**”的签名程序作为前提条件。

该程序可在您的服务器上找到，位于 TSplus 程序文件夹中：C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\WindowsClient:




它也可以在 C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\ConnectionClient 中找到，因此您的用户只需在您的 Web 服务器地址上运行一次程序：<http://xxxxxxxxxxx/ConnectionClient/Setup-ConnectionClient.exe>



或通过
[下载它](#)

为所有用户安装

您现在可以为所有用户安装连接客户端。这意味着一旦安装，计算机上的任何用户都将受益，并能够通过Web门户以remoteApp模式连接，以及使用生成的.connect客户端文件。



注意：要使此弹出窗口出现，您需要确保未安装连接客户端。您还可以在使用命令行进行安装时，使用参数 /ALLUSERS 或 /CURRENTUSER 指定您希望使用的模式，以分别为所有用户或当前用户进行安装。

注意 自 TSplus 12.40 起，客户端设置程序和 [远程应用程序客户端设置](#) 已合并并可以通过一个单一的设置进行部署 - 因此，如果您下载连接客户端设置，就无需下载RemoteApp客户端。

如何完全自定义超出Web门户功能的Web访问页面？

概述

通过使用该 [网络门户](#) 您可以以广泛的方式自定义 Terminal Service Plus Web 访问页面。

然而，在某些情况下，这还不够。在这些情况下，您可以完全自定义Web访问页面，超出Web门户的功能，通过自己修改由Webmaster工具包生成的Web访问页面。

警告，此文档仅供熟练的Web开发人员使用。

生成强制设置

为了在您的Web访问页面中包含必需的设置，我们建议您首先使用生成您的Web访问页面。 [网络门户](#) 。

文件位置


Web访问页面将生成在“C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www”文件夹中，例如，如果您选择“index”作为页面名称，它将是该文件夹中的名为“index.html”的文件。它是一个标准的HTML文件，因此您可以使用您对HTML、JavaScript和CSS编程语言的所有知识来开发自定义页面。

所有文件的包含相对于“C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www”文件夹编写。例如，主要的CSS样式文件位于“C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software\common.css”，因此它通过以下行包含在HTML Web Access Page文件中：

最小化网页访问页面

从由Web Portal Preferences生成的HTML文件开始，我们将其简化为一个最小的Web访问页面。我们建议您使用文本编辑器，例如记事本或Notepad++。 不 使用Word)。

经过我们的工作，它将看起来像下面的截图：



The image shows a web form interface. It contains three empty text input fields stacked vertically. Below the input fields is a button labeled "Log on". At the bottom of the form, there are two radio buttons. The first radio button is selected and is labeled "HTML5 client". The second radio button is unselected and is labeled "RemoteApp".

首先，您必须保留所有位于之间的内容。

和 HTML 标签：

- 强制浏览器清除缓存的元标签
- .js 文件包含
- JavaScript 设置声明

然后，您可以将'body'和'/body' HTML 标签之间的内容缩减为这几行：

HTML5客户端 远程应用

请在您的网页浏览器中刷新网页，您应该会看到上述截图的最小页面。

我们建议您在保存任何更改的文件后清除浏览器的缓存。


最后，现在就看你的了！


只要您在特定事件上保持对JavaScript函数的调用以及给定的标识符（id="..."），您的完全自定义的Web访问页面将正常工作！

编辑或删除生成的客户端参数


有很多原因你可能想要更改连接客户端的参数：你的 TSplus 服务器 IP 地址已更改，你需要添加打印机重定向，改变通用打印机设置等等.....

- 您首先需要创建位于用户配置文件的RDP6文件夹中的ConnectLauncher.exe文件的快捷方式：








- 然后，右键单击它并点击属性。将鼠标放在“目标”字段的末尾，输入客户端的路径，后面跟上“/?”，例如：“C:\Users\John\Desktop\clientname.connect /?”:



现在点击确定，然后双击快捷方式。将出现一个切换列表：




点击确定，所有参数的列表会在一个小窗口中出现。您现在可以编辑它们以匹配您的偏好，您需要注销并重新登录以应用更改。



清理生成客户端的参数

启动客户端至少一次后，您可以通过删除位于 RDP6 文件夹中的 client.txt 文件来清理参数：



强制使用HTTPS协议

标准案例

从 Terminal Service Plus 版本 9.20 开始，您可以将所有使用 HTTP 的网页请求重定向到 HTTPS 安全协议。

要在服务器上激活此功能，请编辑（或创建）文件“C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver\settings.bin”，并添加以下行：

```
disable_http_only=true
```

保存文件并重新启动 Terminal Service Plus Web 服务器（AdminTool > Web > 重新启动 Web 服务器或通过访问重新读取配置）<http://127.0.0.1/w0j3?settings.bin>）。

一旦启用此功能，您可以尝试浏览不安全的网页：

<http://your-server>

并且它将自动将您的请求重定向到安全的Web门户页面：

<https://your-server>

特殊情况：自定义Web端口

如果您使用特定端口来提供 HTTPS，请编辑文件“C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver\settings.bin”，并使用以下行替换上述描述的行：

```
disable_http_only="domain.com:4431"
```

其中 domain.com 是您自己的服务器主机名，4431 是您的 HTTPS 自定义端口。

保存文件并重启 Terminal Service Plus 网络服务器（AdminTool > Web > 重启网络服务器）。

一旦启用此功能，您可以尝试浏览不安全的网页：

<http://domain.com>

并且它将自动将您的请求重定向到安全的Web门户页面：

<https://domain.com:4431>

评论：即使这不安全，但如果您希望在 HTTP 端口上禁用 ssl/https，请编辑 settings.bin 文件并添加：disable_ssl_on_http=true，保存并重启服务器。

禁用 https 上的 http

默认情况下允许访问 <https://my-domain.com>，<https://my-domain.com:80>，<http://my-domain.com:443> 因此，它允许在443端口上使用http或在80端口上使用https，这对安全性没有影响，并且在没有websockets支持的情况下，便于回退到降级的xhr连接。但如果希望禁用它，请编辑settings.bin文件并添加以下行：

```
disable_http_on_https=true
```

然后重新启动 Terminal Service Plus 网络服务器（AdminTool > Web > 重新启动网络服务器或重新读取配置）<http://127.0.0.1/w0j3?settings.bin>）

HTTPS 强制执行和免费 SSL 证书验证

请注意，此 HTTPS 强制执行功能与我们的完全兼容。[免费SSL证书](#) 功能。

强制使用网络门户连接到服务器

从Terminal Service Plus版本6.60开始，您可以阻止/禁用任何通过开放/重定向端口（80或443）使用mstsc.exe（或任何RDP客户端）进行连接的尝试。

此功能仅允许从Terminal Service Plus Web Portal访问，并禁用在80/443端口上的任何其他RDP连接。

要在服务器上激活此功能，请编辑文件 C:\Program Files
(x86)\TSplus\UserDesktop\files\AppControl.ini 并添加/修改以下变量：

安全 Block_rdp_splitter=yes


农场经理

概述

农场经理是Terminal Service Plus集中农场管理用户界面。


农场管理器的目标是让管理员能够从集中位置管理他所有的Terminal Service Plus服务器，即在农场控制器服务器上运行的农场管理器应用程序。

要运行农场管理器应用程序，请打开管理员会话。 在将成为农场控制器的服务器上 然后打开Terminal Service Plus AdminTool，点击“农场”选项卡，然后点击“农场管理器”，如下所示：



服务器

“服务器”选项卡在启动农场管理器时默认显示：



在此选项卡中，您可以查看农场中的应用程序服务器列表，


[添加一个新的应用程序服务器到农场](#)

并通过选择应用程序服务器并单击以下按钮之一来执行多个操作：

- “连接到服务器”：打开默认的 RDP 客户端并自动连接到所选服务器。如果您的凭据保存在 MSTSC 中，它们将被使用，否则您将需要输入您的凭据。
- “详细信息”显示一个窗口，包含所选服务器的详细信息：名称、主机名、端口、版本。
- “删除”永久从农场中移除所选服务器（您仍然可以稍后使用“添加”按钮再次添加它）。
- “启用”设置所选服务器的状态为“活动”（这是默认状态）。
- “禁用”设置所选服务器的状态为“禁用”（此状态将在后续的负载均衡功能和用户排空用例中使用）。
- “刷新”执行应用服务器列表的完全刷新。

会话

点击“会话”菜单以显示以下选项卡：




在此选项卡中，您可以查看农场中任何应用程序服务器上的用户会话列表，连接到所选的应用程序服务器，并通过选择一个或多个用户会话并单击以下按钮之一来执行多个操作。

- “断开连接”：断开所选用户会话（用户仍然可以重新连接到他的会话）。
- “注销”：注销所选用户会话（所有未保存的修改将丢失，应用程序将被突然关闭）。
- “发送消息”：显示一个窗口以输入标题和文本，然后将此消息发送到选定的用户会话。
- 查看：查看选定的用户会话。
- “控制”：远程控制选定的用户会话。
- “刷新”：对所选服务器的用户会话列表进行完全刷新。

用户会话列表每5秒自动刷新。如果所选服务器变得不可用，则此自动刷新将停止。单击“刷新”按钮将恢复自动刷新。

设置


点击“设置”菜单以显示以下选项卡：



使用此农场管理器功能，您可以从集中位置配置农场中的所有应用程序服务器。

在此选项卡中，您可以查看可以在农场级别管理的所有设置的列表。

要编辑设置，可以在设置列表中单击该设置并单击“编辑...”按钮，或者直接双击该设置。将显示以下窗口：

The image shows a Windows-style dialog box titled "AdminTool Language" with a close button (X) in the top right corner. The dialog has a light gray background. Inside, the title "AdminTool Language" is displayed in bold. Below it is a "Description:" label followed by a text box containing the text "Set the AdminTool interface language.". Underneath the text box is a "Value:" label. Below the label are two radio button options: "Not Configured" and "Configured:". The "Configured:" option is selected, indicated by a filled circle. Below the "Configured:" option is a dropdown menu showing "English" with a downward arrow. At the bottom of the dialog are two buttons: "Save" and "Cancel".

AdminTool Language

Description:

Set the AdminTool interface language.

Value:

☐ Not Configured

☒ Configured:


English

Save Cancel


如果您想将此设置应用于您农场中的所有应用程序服务器，请单击“已配置”并选择一个值。

如果您不想在农场级别设置此设置，请单击“未配置”。在这种情况下，现有值将不会在应用程序服务器上更改。

一旦您设置了所有想要更改的设置，请单击“应用所有...”以将您配置的所有设置应用于您农场的服务器。将显示以下窗口：



检查您要应用配置设置的所有服务器，然后单击“确定”。将显示以下窗口，允许您监控任务进度：



所有标记为“已配置”的设置现在已在所有选定的服务器上更新。

负载均衡

点击“负载均衡”菜单以显示以下选项卡：

Farm Manager

TSPLUS

ServersSessionsSettingsLoad-Balancing

Connect to Server

Refresh

	Name	Hostname	Status	Enabled	Users	CPU (%)	Memory (%)	I/O (%)
📄	APP-SERVER-1	demo.tsplus.net	Up	Yes	0	2	26	0
📄	APP-SERVER-2	demo.tsplus.net	Up	Yes	0	2	26	0
📄	APP-SERVER-3	demo.tsplus.net	Up	Yes	0	0	26	0
📄	APP-SERVER-4	demo.tsplus.net	Up	Yes	0	2	26	0
📄	APP-SERVER-5	demo.tsplus.net	Up	Yes	0	2	26	0
📄	APP-SERVER-6	demo.tsplus.net	Up	Yes	0	0	26	0
📄	APP-SERVER-7	demo.tsplus.net	Up	Yes	0	4	26	0
📄	APP-SERVER-8	demo.tsplus.net	Up	No	0	2	26	0

在此选项卡中，您可以查看负载均衡服务器状态的列表，并通过选择应用程序服务器并单击以下按钮之一来执行多个操作：

- “连接到服务器”：打开默认的RDP客户端并自动连接到所选服务器。如果您的凭据保存在MSTSC中，将会使用它们，否则您将需要输入您的凭据。
- “刷新”：执行负载均衡服务器状态列表的完全刷新。

负载均衡服务器状态列表每5秒自动刷新。如果连接变得不可用，则此自动刷新将停止。单击“刷新”按钮将恢复自动刷新。


农场概述

命名

TSplus Farm 功能的目标是允许管理员从单个服务器管理所有他的 TSPlus 服务器。该服务器被称为 **农场控制器** 。

在农场中的 TSplus 服务器被命名为 **应用服务器** ，或者只是服务器。

最后，允许管理员管理和监控其农场的应用程序被称为。 **农场经理** 。



发布历史

- API 1.4 (与 TSplus 10.10 一起发布)
 - 负载均衡集中监控
 - 在TSplus负载均衡管理器中启用/禁用服务器
 - 多语言翻译 (将使用TSplus语言)
 - 添加了多个设置 + 修复了显示错误
- API 1.3 (与 TSplus 9.70 一起发布)
 - 集中监控和管理设置 (全局设置 / 浮动面板 / RemoteApp 客户端 / HTML5 客户端)

- API 1.2 (与 TSplus 9.60 一起发布)
 - 农场经理
 - 服务器集中管理 (添加/删除)
 - 会话集中监控和管理 (消息/断开连接/注销)
- API 1.1 (与 TSplus 9.30 一起发布)
 - 负载均衡内部
 - 负载均衡粘性会话

农场先决条件

硬件要求

农场控制器和应用服务器具有标准 [终端服务加要求](#) 用于硬件。

操作系统要求

农场控制器和应用程序服务器必须使用以下操作系统之一：

- Windows 7
- Windows Server 2008 R2
- Windows 8
- Windows Server 2012
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows 10 专业版
- Windows Server 2016
- Windows Server 2019

支持32位和64位平台。

网络要求

每个应用程序服务器必须可以从农场控制器访问。

更具体地说，农场控制器将向其 API 端口（默认值为 19955）上的每个应用程序服务器发出请求，并且在农场控制器与应用程序服务器之间的任何防火墙上必须打开此端口。

网络延迟必须在农场控制器和应用服务器之间保持较低。建议延迟低于200毫秒，要求延迟低于2000毫秒。

软件要求

需要 .NET 2.0 或更高版本 - 这应该不是问题，因为在每个支持 Terminal Service Plus Farm 的操

作系统上默认启用兼容的 .NET 版本。

终端服务加许可证和版本要求

Terminal Service Plus 必须在“Enterprise”版的 Farm Controller 和所有应用服务器上。

所有服务器还必须运行相同版本的 Terminal Service Plus。

配置要求

农场控制器和应用服务器必须配置相同的日期/时间。如果尚未完成，强烈建议将所有服务器的 Windows 时钟与互联网时间服务器同步。

用户需求


一个活动目录是 不 要求是的，但是如果您有 Active Directory，那么您的域管理员还必须是农场控制器的本地管理员，以便能够使用 Terminal Service Plus Farm Manager。

农场设置

提升服务器为农场控制器角色

打开管理员会话 在将成为农场控制器的服务器上 （通常这是“网关”服务器。 ）

打开 Terminal Service Plus AdminTool，点击“网关”选项卡，然后点击“农场管理器”，如下所示：



将显示以下对话框：



点击“是”以提升当前服务器：它将成为您农场的控制器。


接下来，[农场经理](#) 主窗口将显示：这是农场管理器，集中式农场管理用户界面。

将应用程序服务器添加到农场


一旦有了农场控制器，您可以将应用程序服务器添加到农场中。

要做到这一点，请打开一个管理员会话 在应用程序服务器上 您想要添加到农场。


这是服务器的“密钥”。此密钥是您服务器用于每个与Terminal Service Plus农场相关的功能的“密码”。将此密钥视为密码：请勿与任何人沟通，也请勿公开显示。



现在打开一个管理员会话 在农场控制器上 并在其上打开农场管理器：



在默认的“服务器”选项卡上，点击“添加”按钮。将显示以下窗口：



A dialog box titled "Add a new Application Server" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains four input fields: "Name:" with the value "APP-SERVER-1", "Hostname:" with the value "app-srv-1.example.org", "Key:" with a masked value "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", and "Port:" with the value "19955". At the bottom, there are two buttons: "Save" and "Cancel".

Name:
APP-SERVER-1

Hostname:
app-srv-1.example.org

Key:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Port:
19955

Save Cancel

输入应用程序服务器的详细信息，以及您刚刚检索到的密钥，然后单击“保存”按钮将应用程序服务器添加到农场。

快速且简单的用户与服务器之间的文件传输

概述


TSplus 包含一种独特的文件传输方法：

- 从本地用户工作站到用户远程桌面
- 从 TSplus 服务器到本地用户桌面

因为文件传输是基于虚拟通道的，所以比文件复制快得多，并且可以完成。即使本地用户磁盘驱动器未映射。

文件传输程序和生成的客户端

文件传输程序位于您的 TSplus 程序文件夹中，名称为“FileTransfer.exe”，路径为：“UserDesktop\files”



传输文件


传输文件非常简单。

首先，启动文件传输（例如通过使用 TSplus 漂浮面板）：




然后通过文件夹树导航到您的文件：

- 服务器的文件夹和文件位于 窗口的左侧（服务器端）
- 本地工作站的文件夹和文件位于 窗口的右侧（客户端）



最后，右键单击您想要传输到另一侧的文件，然后单击“发送到服务器”（或“发送到客户端”）：



文件传输可以从本地工作站到服务器，也可以反向传输（从服务器到本地工作站）。

注意 在使用HTML5会话中的文件传输工具时，您将只能将文件从服务器传输到客户端。请优先选择该工具。 [HTML5顶部菜单方法](#) 您可以在此处将文件上传到服务器，下载到客户端并管理您的文件传输列表。


浮动面板和应用面板

您可以选择为您的用户或组启用浮动面板或应用程序面板。这两种发布应用程序的方式适用于任何连接方法。

###浮动面板

如果与指定的应用程序一起激活，您可以在用户屏幕的左中部看到应用程序的迷你下拉列表或浮动面板（TSplus 用户非常喜欢）：

将其指定为应用程序：



选择浮动面板，然后单击“编辑应用程序”图块，以便根据您的需要自定义浮动面板：

TSplus - Administration Console

TSPLUS

Remote Access Management Console

HOME

APPLIATIONS

Publish

Users

PRINTER

WEB

FARM

SESSIONS

SYSTEM TOOLS

ADVANCED

ADD-ONS

LICENSE

+ Add Application

Edit Application

Desktop, Taskbar, Floating Panel and Application Panel

Microsoft Remote Desktop

TSplus Remote Taskbar

FloatingPanel

Application Panel

Published Applications

Office Programs

Sales

Web

Products

Floating/Folder Panel

☒ Floating Panel preference

☐ Application Panel preference

Floating Panel

Remote App

Your session name is:

You are not allowed to start any Remote Application so far
Please contact your administrator

Remote Applications

To remotely start one application
just click on its icon or click on its button

Logoff

You are connected to:

Would you like to logoff now?

☒ Large size: Display Icons and Application Names

☐ Small size: Only icons (no Application Names)

☐ Do not switch to Small Size (Only Icons) over 8 applications

Customize the Floating Panel logo

☐ Do not display the Floating Panel Logo

Select your own logo (.bmp, 122x74 pixels)

Select...Reset logo

With or without Slider on the top right side

☒ Display the Slider

☐ Hide the Slider

With or without Minimize/Close buttons

☐ Display Minimize/Close

☒ Hide Minimize/Close

With or without log off button

☒ Display log off button

☐ Hide log off button

Background color:

0xFFFFFFFF

Select...

Preview

Text color:

0x000000

Select...

Save

Floating/Folder Panel

☒ Floating Panel preference ☐ Application Panel preference

Floating Panel

Remote App

Your session name is:

You are not allowed to start any Remote Application so far

Please contact your administrator

Remote Applications

To remotely start one application

just click on its icon or click on its button

Logoff

You are connected to:

Would you like to logoff now?

☒ Large size: Display Icons and Application Names
☐ Small size: Only Icons (no Application Names)
☐ Do not switch to Small Size (Only Icons) over 8 applications

Customize the Floating Panel logo

☐ Do not display the Floating Panel Logo
Select your own logo (.bmp, 122x74 pixels)

Select...

Reset logo

With or without Slider on the top right side

☒ Display the Slider ☐ Hide the Slider

With or without Minimize/Close buttons

☐ Display Minimize/Close ☒ Hide Minimize/Close

With or without log off button

☒ Display log off button ☐ Hide log off button

Background color:

0xFFFFFFFF

Select...

Preview

Text color:

0x000000

Select...

Save

这些不同的选项可以让您自定义最终用户的体验。

这里是不同的浮动面板显示选项，您可以设置，

- 修改显示的文本，
- 选择您喜欢的大小，介于大和小之间，您可以仅显示图标。

- 添加您自己的徽标，
- 自定义背景和文本的颜色，
- 显示滑块或不显示
- 显示最小化/关闭按钮与否，
- 显示注销图标与否...



请注意 当应用程序超过 8 个时，浮动面板会自动切换为小尺寸。如果您仍希望显示应用程序名称，请选择“在超过 8 个应用程序时不切换为小尺寸（仅图标）”。

这 **文件面板** 可自定义，并能够在您的会话中显示分配的应用程序、用户桌面文件夹或一个特定文件夹的内容，提供多种显示选项：

Floating/Folder Panel

☐ Floating Panel preference ☒ Folder Panel preference

Folder Panel

☒ Display only Assigned applications
☐ Display the user Desktop folder content
☐ Display one folder specific folder content Select...

☐ Hide title bar ☐ Hide log off button

Panel Size


☐ Small ☒ Medium ☐ Large ☐ Full screen

Panel position


☒ Center ☐ Top left ☐ Center aligned left side

☒ Pop-up style ☐ Windows style Preview Save

您可以根据需要更改文件夹面板的大小、位置和样式（弹出或窗口）：




Pop-up style




Windows style

###应用面板

应用程序面板使您能够组织显示的应用程序，正如在Web应用程序门户上一样，但只需将其分配给一个用户或组：



管理员可以通过选择显示 TSplus 徽标或他自己的徽标、在徽标下方显示行标题和页脚、改变颜色或选择完全不显示任何内容（通过取消选择相应的框）来进行自定义。他还可以通过输入每行显示的应用程序数量来调整显示的应用程序的行数和列数，以及应用程序面板的对齐方式和名称。




例如，在一列中显示六个应用程序，没有徽标；或者显示在两列和三行中，带有TSplus徽标：




安全文件共享 - Folder.exe

文件夹应用程序将安全地显示您将为用户提供的文件夹内容。首先，在您的服务器上创建一个包含您想要共享的应用程序或文档的文件夹。打开 explorer.exe 并在 C:\Program Files\tsplus\UserDesktop\files 中找到 folder.exe 应用程序。




创建此文件的快捷方式。通过右键单击该快捷方式编辑其属性。然后在“目标”行中输入应用程序文件夹的路径，修改快捷方式的目标路径，放在原始目标路径之后，例如：


“C:\Program Files\tsplus\UserDesktop\files\folder.exe” “C:\Shared Folder”



当您打开 folder.exe 快捷方式时，它应该看起来像这样（带有您自己的文档和应用程序）：



此快捷方式可以复制到用户的个人资料桌面文件夹中，或者您可以将文件夹.exe作为应用程序发布给用户。如果您选择后者，则必须在命令行选项部分指明文件夹的路径。



有另一种共享文档文件夹的方法。

将共享文件夹发布为独特应用程序：

添加新应用程序。在显示名称中输入共享文件夹的名称或您想要的任何名称。点击位于“路径/文件

名”字段右侧的浏览按钮，找到 C:\Windows\explorer.exe。启动目录将自动填入 explorer.exe 的路径。在命令行选项字段中，输入共享文件夹的路径，可以是本地文件夹或使用 UNC 路径的网络共享文件夹（例如：\\data\shared folder）。在下面的字段中填写您的共享文件夹信息。

New Application

Path/Filename:

C:\Windows\explorer.exe

Start Directory:

C:\Windows

Display Name:

Windows Explorer

Command line option:

C:\Shared Folder

Window State:

Default (Maximized if single application on Web/Mobile client)

Save

Test

Cancel

然后点击“保存”。

点击“分配应用程序”选项卡。勾选 TSplus Remote Taskbar 和共享文件夹框：

TSPLUS Remote Access Management Console

HOME

APPLICATIONS

PUBLISH

USERS

PRINTER

WEB

FARM

SESSIONS

SYSTEM TOOLS

ADVANCED

ADD-ONS

LICENSE

+ Add Application

Edit Application

Remove Application

<

>

Assign Application

Select an Application to Edit or Assign users/groups to it

Desktop, Taskbar, Floating Panel and Application Panel

Microsoft Remote Desktop

TSplus Remote Taskbar

FloatingPanel

Application Panel


Desktop folder

Published Applications

Shared Folder


这里是结果，当您使用 RDP 客户端打开会话时，您将看到带有共享文件夹应用程序的 TSplus 任

务栏：



您还可以使用浮动面板执行此操作。打开管理工具并单击“分配应用程序”选项卡。勾选浮动面板和共享文件夹。

这是结果：



免费且易于安装的HTTPS证书

概述

从9.20版本开始，Terminal Service Plus提供了一个易于使用的功能，可以生成免费的有效HTTPS证书。

只需 3 次鼠标点击，您将获得一个安全的有效证书，该证书会自动续订，并自动配置到 Terminal Service Plus 内置的 Web 服务器中。

此功能使用 [Let's Encrypt](#) 提供免费的安全HTTPS证书以用于您的HTTPS连接。

先决条件


请确保您的 Terminal Service Plus 服务器在使用免费证书管理器之前满足以下要求：

- 您必须 使用 **Terminal Service Plus** 内置的 **Web** 服务器在 **80** 端口上监听 **HTTP** 这是Let's Encrypt域名所有权验证过程所要求的。
- 您的 服务器的域名必须可访问 来自公共互联网。这也是验证您是该域名真实所有者所必需的。
- 您必须 在网关服务器或独立服务器上运行此程序，而不是在应用程序服务器上。（除非您的应用程序服务器可以从公共互联网访问并具有公共域名。）


无法为IP地址获取证书，无论是公共的还是私有的。无法为内部域名（即仅在您的私有网络内部解析的域名）获取证书。

免费证书管理器 GUI

要打开 Terminal Service Plus 免费证书管理器 GUI，请打开 Terminal Service Plus AdminTool，点击“Web - HTTPS”选项卡，然后点击“生成一个免费的有效 HTTPS 证书”，如下图所示：



免费的证书管理器 GUI 将打开并提醒您有关先决条件，如下图所示：




请仔细阅读并检查您的服务器是否满足所有要求，然后点击“下一步”按钮。

步骤 1：输入您的电子邮件

如下面的截图所示，您只需输入一个有效的电子邮件地址。

此电子邮件不会用于向您发送垃圾邮件。实际上，它甚至不会发送给Terminal Service Plus或任何第三方，除了证书颁发机构：Let's Encrypt。

他们只会在需要时根据其服务条款与您联系。




The screenshot shows a window titled "Generate a free valid HTTPS certificate". Inside, the "Registration" section is active, specifically "Let's Encrypt account creation". There is a label "Administrator Email:" followed by a text input field containing "laura.grenier@terminalserviceplus.com". Below the field, a message states: "Please enter a valid address. Let's Encrypt will only contact you if required and only regarding the certificate." At the bottom, there are three buttons: "< Back", "Next >" (which is highlighted with a blue border), and "Cancel".

输入有效的电子邮件，然后点击“下一步”按钮。

步骤 2：接受服务条款


如下面的截图所示，您可以通过点击大按钮打开 Let's Encrypt 服务条款。



要接受这些服务条款并继续，请勾选复选框并点击“下一步”按钮。

步骤 3：输入服务器的域名

如下面的截图所示，您只需输入服务器的公共域名。




The screenshot shows a window titled "Generate a free valid HTTPS certificate". Inside, the "Domain Validation" section is active, showing "Automatic validation of domain ownership". A text box labeled "Server Web Domain Name:" contains the text "terminalserviceplus.ddns.net". Below the text box, there is explanatory text: "Please enter the fully qualified domain name of the current server. This is the domain you are using to access this server from the Internet, without protocol (http://) and without port (:443). Example: server1.example.com Example: example.com,www.example.com". At the bottom, there are three buttons: "< Back", "Next >" (which is highlighted with a blue border), and "Cancel".

这是可以通过公共互联网访问的域名，类似于 gateway.your-company.com。您还可以输入另一个域名或子域名，用逗号分隔。示例：“server1.example.com”，www.server1example.com”

如图形用户界面所示，请勿添加协议前缀和/或端口后缀，只需输入干净的域名。

该证书将为此域名生成，并且仅在托管于此域名的网页上有效。如果您的用户使用 <https://server1.example.com:1234> 然后，您必须输入“server1.example.com”。

享受您的证书！



Terminal Service Plus 免费证书管理器现在将使用所有数据与 Let's Encrypt 连接，验证您确实拥有您输入的域名，并获取匹配的有效证书。


一旦程序接收到证书，它将自动处理所有所需的文件格式转换，并温和地重新加载 Terminal Service Plus 内置的 Web 服务器，以便将新证书应用于每个新连接。Web 服务器是 **不** 重启后没有连接被停止。

证书续订

Let's Encrypt 证书的有效期为 90 天。

Terminal Service Plus 将每 60 天自动续订证书以确保安全。每次重启 Windows 服务器时都会进行检查，然后每 24 小时检查一次。

您可以通过打开免费证书管理工具手动续订您的证书。它将显示证书的域名及其到期日期，如下方截图所示。



要手动续订您的证书，只需点击“下一步”按钮。

此窗口上的“重置域”按钮会删除SSL证书，并将Web服务器重新配置为使用证书管理器之前的原始状态。

最佳实践

如果没有错误发生，Terminal Service Plus 将每 60 天自动更新证书。我们建议您 **每60-70天检查一次** 您的证书已自动续订。

我们还建议您 **每月至少备份一次** 以下文件夹及其子文件夹：

C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files.lego

这是一个内部文件夹，包含您的Let's Encrypt账户私钥以及您的证书的密钥对。

故障排除

发生错误时 请联系支持并通过电子邮件将以下日志文件发送给他们。

C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files.lego\logs\cli.log

此日志文件（以及同一文件夹中的其他日志文件）应帮助我们的支持团队调查并更好地理解该问题。

如果您想恢复之前使用的证书 前往文件夹：

C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver

它将包含所有使用的“cert.jks”文件。这些是“密钥库”文件，我们从不删除它们，只是用它们禁用的日期和时间重命名它们。

错误代码

- 错误 801：免费证书管理器无法注册您的 Let's Encrypt 账户。检查您的互联网连接。检查您的电子邮件是否已在 Let's Encrypt 注册。请尝试使用其他电子邮件再次注册。
- 错误 802 和错误 803：免费证书管理器无法检索 Let's Encrypt 服务条款的 URL 地址。这是一个非阻塞错误：您仍然可以继续并接受 Let's Encrypt 服务条款 - 当然，请确保先从您的浏览器阅读它们。
- 错误 804：免费证书管理器无法验证您对 Let's Encrypt 服务条款的同意与 Let's Encrypt 服务器。请检查您的互联网连接。请再试一次。
- 错误 805 和错误 806：免费证书管理器无法验证您在证书创建（错误 805）或证书续订（错误 806）期间输入的域名的所有权。请再次检查所有先决条件。检查您的互联网连接。检查您的网络服务器是否在 80 端口上监听。检查您是否未使用第三方网络服务器，如 IIS 或 Apache。检查您的域名是否可以从公共互联网访问。

网关服务器：防止 RDP 访问并允许 HTTP


有两种方式可以访问网关服务器：

- HTML5 / HTML
- RDP会话 (通过网关IP/DNS - 端口号)

如何锁定 HTML/HTML5


我们可以使用 mstsc 和端口号通过 RDP 连接到 TSplus 应用程序 / 网关服务器。

然而，如果我们使用位于网关服务器上的 TSplus 管理控制台中的这些高级安全工具，通过进入安全选项卡，然后点击高级安全选项图块...




当尝试使用 RDP 连接时，访问被拒绝。为了避免这种情况，在网关服务器上，您需要执行以下操作：


- 前往 Gpedit.msc，然后在计算机配置下，单击管理模板文件夹、Windows 组件文件夹和远程桌面服务：



- 然后，点击远程桌面连接客户端文件夹，双击“允许来自未知发布者的 .rdp 文件”设置并启用它，以及“为客户端配置服务器身份验证”：



- 在远程桌面客户端菜单中，单击远程桌面会话主机文件夹，然后单击安全文件夹。启用“通过网络级身份验证要求用户进行远程连接身份验证”设置。



网关功能

TSplus Gateway Portal 有很多好处。

它允许您将服务器分配给用户或组。

这样，您的用户将能够 **通过网络访问他们分配的服务器** 此功能在您计划拥有大量用户时非常有用。 **负载均衡** 在任何情况下都是必需的。

概述

服务器可以设置为您服务器农场的网关。


- 您可以添加/编辑/删除农场中的服务器。
- 您可以将一个或多个服务器分配给用户/本地组/Active Directory组。 **注意：分配服务器仅在网页上有效，而不适用于连接客户端。**

根据他的凭据，用户将能够在分配给他的服务器列表中选择他想要访问的服务器。


如果农场在域内，网关将使用他的AD凭据，用户将通过单点登录 (SSO) 连接。
否则，他必须在每个服务器上拥有相同的本地凭据。

管理网关的服务器


打开管理工具，点击农场选项卡，然后点击分配的服务器。



点击“管理服务器”按钮以打开网关门户服务器管理工具：



当您点击“添加新服务器”按钮时，您可以通过显示名称和IP地址添加一个Terminal Service Plus服务器（您可以输入一个IP或域名，不带端口号）：




完成后，请点击“保存”按钮将服务器添加到服务器列表中。

要从服务器列表中删除服务器，请单击您要删除的服务器，然后单击“删除服务器”按钮。在确认消息后，服务器将从列表中移除。


您还可以通过在列表中选择服务器并单击“编辑服务器”按钮来编辑服务器。

管理网关用户

警告：如果您打算使用，请不要在此处添加用户或组。[负载均衡](#) 要管理用户，请点击“分配服务器给用户”按钮。将打开“按用户或组分配服务器”窗口。



要将服务器分配给用户，只需在“用户和组”列表中单击该用户，然后在“服务器”列表中勾选服务器的复选框。要从用户中移除服务器，只需在“用户和组”列表中单击该用户，然后在“服务器”列表中取消勾选服务器的复选框。




注意事项


- 服务器必须先添加才能将其分配给用户。
- 上述示例适用于域或工作组。
- 如果您使用工作组，则用户登录必须在您分配的每个Terminal Service Plus服务器上相同。

用户连接到网关时的示例


约翰可以选择服务器。他想要，并且他将获得对该服务器的自动登录：




如果他输入错误的密码，约翰将不得不重新输入他的密码：



Julia 有一个不同的可能服务器列表：



有人试图攻击网关。他看不到任何服务器，网关阻止了他的网络访问。



*

• *

TSplus 服务器架构农场

有两种选项可以部署 TSplus 服务器农场：

选项 1 所有服务器都有公共IP地址，可以从互联网访问。 **选项 2** 只有网关门户可以从互联网访问。网关提供“反向代理角色”。


在这两种选项中：

- 每个服务器都有相同的 TSplus 配置。
- 每个服务器都有相同的HTTP/HTTPS端口。
- 要发布新的应用程序，只需将其添加到您的用户/用户组中即可。

当然，请确保该应用程序已安装在目标应用程序服务器上。

所有Web访问类型均可在无需任何特定配置的情况下使用：RemoteApp和HTML5客户端。

在管理工具中，点击网页图块，然后点击网页门户首选项图块。



勾选“生成启用网关门户的网页”框，然后点击“保存”。

Preferences

Default Values

Login:

Password:

Domain:

☒ Show the Domain field

☒ Remember last login

Advanced

Keyboard:

as_browser

Access Type

Available Clients:

☒ HTML5 (iPad, iPhone, Android devices, computers)

☒ RemoteApp (Windows PCs)

Gateway Portal:

☒ Generate a Gateway Portal enabled Web Page

Upload: Folder to select files.

☒ User Desktop (default)

☐ My Documents

☐ WebFile folder

☐ Custom folder:

Select...

Folder path from where the user will select files to be uploaded.

Download: Folder for all received files

☒ User Desktop (default)

☐ My Documents

☐ WebFile folder

☐ Custom folder:

Select...

Folder where all downloaded files will be stored on the Server.

Downloaded files from the users PC will be stored in the specified folder.
(Drag/Drop from the user PC, Download button or File Transfer button)

☒ Use Explorer to select files

☐ Use TSplus GUI


 Help...

 Reset

 Preview

 Save

在Web访问页面上，您的用户将能够在分配给他们的服务器之间进行选择：



选项 1 - 所有服务器都有自己的公共 IP 地址，并且可以从互联网访问。


这是推荐的架构来使用 Terminal Service Plus Gateway。

该架构遵循最佳实践，并允许IT管理员对其环境进行工业化。

- 每个服务器都有相同的 Terminal Service Plus 配置
- 每个服务器都有相同的HTTP/HTTPS端口
- 部署新的应用程序服务器只需几分钟（只需在网关服务器的AdminTool中将服务器添加到农场中）

通过这种架构，所有访问类型都可以在没有任何特定配置的情况下使用：Remoteapp 和 HTML5 客户端。

此架构在下面的图中描述：



*


• *

选项 2：只有网关门户可以从互联网访问，并包括“反向代理角色”。

Terminal Service Plus Gateway 也可以仅使用 1 个公共 IP 地址进行设置。

网关将任何外部连接请求重定向到任何可用的服务器。如果您不使用负载均衡功能，用户将连接到他们分配的服务器。

此架构在下面的图中描述：



有关反向代理角色的更多信息，请参见 [反向代理功能文档](#)。

TSplus 服务器农场，无负载均衡

您可以设置一系列应用程序服务器。每个服务器可以运行不同类型的应用程序（会计服务器、工资服务器、办公自动化服务器等）。在这种部署中，管理员将输入服务器列表并将服务器分配给用户。例如，用户约翰将被允许访问这3个服务器，但用户保罗将仅能访问工资服务器。

要设置这种类型的农场，请阅读上面的段落关于 [管理网关用户](#)。

负载均衡和故障转移：

网关功能与负载均衡不兼容。当启用负载均衡时，用户将无法选择他想要打开会话的服务器。是TSplus 负载均衡器检查哪个服务器负载较少，并将其分配给传入的用户请求。要设置负载均衡的服务器农场，请阅读 [此页面](#)。

TSplus : 开始使用

步骤 1 : 安装。

安装Terminal Service Plus是一个简单的过程。只需从我们的网站下载，运行Setup-TSplus.exe程序，然后等待程序提示您重启。我们建议您在开始安装程序之前安装Java。Java是使用我们出色的Web Access技术的必要条件。


查看 [文档](#) 和 [视频](#) 用于安装。

文件被解压并复制到：


- C:\Program Files\TSplus 文件夹 (32 位系统)
- C:\Program Files(x86)\TSplus 文件夹 (64位系统)。

试用版是完整的 TSplus 企业版，允许最多 5 个并发用户使用 15 天。

重启后，您将在桌面上看到 2 个新图标：



AdminTool 是您使用 TSplus 所需的工具。



可移植客户端生成器将为您的用户创建一个TSplus连接客户端。

前提条件：

在服务器端：

从 **Windows XP 到 W10**，以及从 **Windows 2003 到 2019 服务器** 至少需要2GB的内存。

操作系统必须安装在C盘上。在Windows Server环境中，请确保未安装TSE/RDS角色和TSE/RDS许可角色，以防与TSplus服务发生冲突。

使用固定的私有IP地址和固定的公共IP地址是强制性的。如果您的ISP（互联网服务提供商）没有为您提供固定的公共IP地址，您需要订阅一个免费的DNS账户，请参见 [本教程](#) 有关更多信息。

TSplus Remote Access 内置的 Web 服务器要求 **Java OpenJDK 17 或更高版本**。


在客户端：


微软工作站 Windows XP、W7、W8 和 W10 受支持。用户的 PC 上应安装 PDF 阅读器（如 FoxIt）和 Java。
Macintosh 工作站 您可以使用任何 MAC RDP 客户端或 TSplus HTML5 客户端。

Linux 工作站 您可以使用 Linux Rdesktop RDP 客户端或 TSplus HTML5 客户端。

步骤 2：创建用户。

重启后，TSplus 主机几乎准备就绪。因此，第一步将是创建用户，AdminTool 将帮助您完成此操作。请转到系统工具选项卡，然后单击“用户和组”。这将带您进入本地用户和组窗口。







每个用户必须有一个登录名和一个密码。创建用户时，请注意默认选中的框：“用户必须在下次登录时更改密码”，如果您不希望用户每次都更改密码，请取消选中此框，并选中“密码永不过期”或“用户无法更改密码”。

- 对于 **Windows 10 家庭版用户** 创建用户的过程是不同的，因为如果您希望使用 TSplus 创建用户，将会收到此错误消息。

打开开始菜单，点击设置，然后点击账户，选择“家庭和其他用户”选项卡，点击“将其他人添加到此电脑”按钮：



在“此人将如何登录？”窗口中，点击底部的“我没有此人的登录信息”一行。在下一个窗口中：“让我们创建您的帐户”，点击底部的“添加没有 Microsoft 帐户的用户”一行，最后填写所需字段以创建您的用户。



步骤 3：选择最适合您需求的客户端。

TSplus 遵循 Windows RDP 协议。因此，任何用户都可以使用标准的远程桌面连接客户端 (mstsc.exe) 或任何 RDP 兼容客户端进行本地或远程连接。要充分利用 TSplus 的高级功能 (无缝客户端、RemoteApp、通用打印机.....)，您可以使用 TSplus 生成的客户端或 TSplus Web 门户。

TSplus 是一个非常灵活的解决方案，提供多种打开会话的方式：

- **经典远程桌面连接 (MSTSC.EXE).**
- **便携式 TSplus RDP 客户端** 将您的远程连接显示一个窗口化环境，您可以在 Windows 任务栏中最小化。
- **TSplus 无缝客户端** 仅显示应用程序，而不显示桌面。
- **MS RemoteAPP 客户端** 将使用本地 MS RemoteApp 显示应用程序。
- **Windows 客户端** 通过 TSplus Web 门户。
- **HTML5客户端** 通过 TSplus Web 门户。

这些客户为用户提供以下体验：

使用远程桌面连接 (mstsc.exe)

- **连接** 连接是非常标准的。此类型的连接不支持通用打印机。
- **显示** 用户将在远程桌面窗口中看到他们的会话。此桌面显示用户桌面文件夹的内容。如果管理员使用 AdminTool 分配了特定应用程序，则仅显示这些应用程序 (没有任务栏，没有桌面)。

TSplus RDP 生成的客户端 .


这是一个独特的TSplus解决方案，它使本地和远程用户能够使用一个专用程序进行连接。它包括连接程序、通用打印高级功能、高级安全性下的可移植性，同时保持对用户非常简单。因此，它比经典的远程桌面连接要好得多。有关此客户端生成的更多信息，请参见 [此文档](#)

生成的 TSplus RemoteApp 客户端 (或无缝客户端) .


远程应用程序将与任何本地应用程序完全相同。您将可以自由切换本地和远程应用程序，而无需最小化远程桌面窗口，而不是使用传统的远程桌面窗口。如果您的 TSplus 主机不支持 MS RemoteApp (对于 Windows 7 或 Server 2008 之前的操作系统，并且您没有 RDP6)，您可以使用 TSplus 无缝替代方案来实现 RemoteApp 技术。有关这些客户端的更多信息，请参见 [此文档](#) .

从远程位置访问您的 TSplus 服务器

为了从远程位置访问您的 TSplus 服务器，您需要根据您首选的连接方式创建 3389/80/443 端口的端口转发或端口重定向规则。您可以在主页选项卡上更改 RDP 端口：



可以在Web服务器选项卡上更改80/443端口：




有关更改通信端口的更多信息可以找到 [这里](#)。

步骤 4：应用程序发布和应用程序控制。

TSplus的主要好处之一是可以使用AdminTool将应用程序分配给用户或用户组的自由。

- 如果您将一个应用程序分配给用户，他将只看到这个应用程序。
- 您还可以为他分配 TSplus 任务栏、浮动面板或应用程序面板，以显示多个应用程序。
- 您当然可以决定发布完整的远程桌面，如果您愿意的话。

前往应用程序选项卡以添加、编辑、删除和分配应用程序。



在这个例子中，管理员决定用户“John”将获得TSplus任务栏。 [此文档](#) 有关更多信息。

请访问我们网站上的支持页面，在那里您将找到一个 [在线指南](#) 视频教程，支持中心，常见问题解答和论坛。

享受您使用 TSplus 的乐趣！

如何：将Web服务器绑定到多个网络卡

概述

某些用例可能要求 Terminal Service Plus 网络服务器监听多个网络接口，例如如果服务器属于多个不同的网络。

此功能满足此特定需求。

将Web服务器绑定到多个网络卡

将 Terminal Service Plus Web 服务器绑定到多个网络卡，您需要：

- 在文件夹“C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver”中创建文件“settings.bin”
- 添加以下行，包含您想要绑定的所有网络适配器的本地 IP 地址，例如：

`bind_nic="127.0.0.3","127.0.0.4"`
- 重启网络服务器 (AdminTool > Web > 重启网络服务器) 以应用更改

Terminal Service Plus web 服务器现在将监听来自所有绑定网络卡的所有查询 (在我们的示例中，绑定将自动完成到 127.0.0.3、127.0.0.4 和 127.0.0.1)。

如何：添加自定义 HTTP 头部

先决条件

此功能非常技术性，本文档仅供技术专家使用。

您应该熟悉HTTP协议以及HTTP头部。

概述

某些用例可能要求 Terminal Service Plus 网络服务器除了标准 HTTP 头之外返回一个或多个自定义 HTTP 头。

此功能满足此特定需求。

设置自定义HTTP头部

要添加您自己的自定义 HTTP 头，您需要：

- 在文件夹“C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver”中创建文件“headers.bin”
- 添加自定义头部，每个头部用新行分隔，例如：header1=X-Frame-Options
- 重启网络服务器 (AdminTool > Web > 重启网络服务器) 以应用更改

Terminal Service Plus 服务器现在将除了标准 HTTP 头之外，响应所有查询时添加此自定义 HTTP 头。

HTML 页面和自定义


您可以使用记事本或 Notepad++ 编辑提供的 HTML 页面，以自定义用户界面。

index.html 页面

index.html 位于 Web 服务器根文件夹路径中。

C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www

Index.html 页面是默认的网页。它就像一个前端门户页面，包含指向位于 \www\ 文件夹中的连接页面的链接。这个网页可以被复制并重命名，以允许多个配置和/或登录信息。例如，让我们将 index.html 复制并重命名为 index2.html，这个页面将可以通过这个网址访问。 <http://localhost/index2.html>



请注意，如果您将“index.html”文件名更改为“index2.html”，并且您正在使用Web应用程序门户，则必须在此文件中更改以下变量：“page_configuration[“applications_portal”] = “index_applications.html”更改为“index2_applications.html”，然后将“index_applications.html”文件重命名为“index_2applications.html”。

默认的 index.html 包含所有可能的选项：

- 应用程序的 RemoteApp 访问，浏览器外的连接
- 从任何设备使用HTML5连接
- 本地打印偏好设置

您将能够在Web选项卡的Web门户首选项磁贴中更改Web门户设计功能的页眉和页脚。


通过编辑 index.html 网页，您将可以访问各种设置。

```
// ----- 访问配置 ----- var user = ""; // 连接到远程服务器时使用的
登录名（留空以使用此页面输入的登录名） var pass = ""; // 连接到远程服务器
时使用的密码（留空以使用此页面输入的密码） var domain = ""; // 连接到远程
服务器时使用的域（留空以使用此页面输入的域） var server = "127.0.0.1"; // 连接到
的服务器（留空以使用本地主机和/或此页面选择的服务器） var port = ""; // 连
接到的端口（留空以使用本地主机和/或此页面选择的服务器的端口） var lang =
"as_browser"; // 使用的语言 var serverhtml5 = "127.0.0.1"; // 使用HTML5客
户端时连接到的服务器 var porthtml5 = "3389"; // 使用HTML5客户端时连接到的端口
var cmdline = ""; // 连接后将放入服务器剪贴板的可选文本 // ----- 访问配
置结束 -----
```

例如，我将通过编辑将演示/密码设置为登录/密码： var user = “Demo”； var pass = “Psw”；

这样做时，预填的凭据在每次访问门户时都会变得可见。

另一个非常重要的配置文件是 **settings.js** 位于 C:\Program Files
(x86)\TSplus\Clients\www\software\html5:



此文件包含HTML5网页客户端的各种设置，例如禁用声音、剪贴板或允许在浏览器标签关闭时重新连接会话。

- 禁用剪贴板：

```
W.clipboard = "是"; //或 "否"
```

- 禁用声音是通过此设置完成的：

```
W.playsound = false;
```

- 更改移动设备的默认分辨率：

```
"W.viewportwidth = "1024" " - 高度由浏览器计算。
```

- 强制使用 HTTPS 进行远程连接

```
"W.forcealways_ssl = true;"
```

- 允许在浏览器标签关闭时重新连接会话：


```
W.send_logoff = false;
```

- 添加警告弹窗以防止关闭浏览器标签页：


搜索“W.pageUnloadMessage = "" ”参数。

我在下面设置了一个示例消息供使用：

W.pageUnloadMessage = “关闭此标签页将断开您的远程会话，您确定吗？”； //页面卸载时返回的对话框。 //1. 重要通知，并非所有浏览器都支持自定义对话框。 //2. HTML标准不区分页面刷新和页面关闭操作，对话框在页面刷新时也会弹出。



远程应用程序网页的一般设置存储在软件文件夹中，分为两个不同的文件：**remoteapp.html** 和 **remoteapp2.js** 。



可用设置示例位于 **remoteapp2.js** :

```
// 远程桌面服务器 var remoteapp2_server = ""; var remoteapp2_port = '443';

// Windows 身份验证 var remoteapp2_user = ""; var remoteapp2_psw = ""; var
remoteapp2_domain = "";

// 可选命令行参数 var remoteapp2_apppath = "";

// 无缝/远程应用模式 var remoteapp2_wallp = '绿色'; var remoteapp2_seamless = '关闭'; var
remoteapp2_remoteapp = '开启';

// 屏幕 var remoteapp2_color = '32'; var remoteapp2_full = '2'; var remoteapp2_width = ""; var
remoteapp2_height = ""; var remoteapp2_scale = '100'; var remoteapp2_smartsizing = '1'; var
remoteapp2_dualscreen = 'off'; var remoteapp2_span = 'off';

// 磁盘映射 ( 打印所需 ) var remoteapp2_disk = '1';

// 打印 var remoteapp2_printer = '关闭'; var remoteapp2_preview = '关闭'; var
remoteapp2_default = '开启'; var remoteapp2_select = '关闭';


// 硬件 var remoteapp2_com = '0'; var remoteapp2_smartcard = '0'; var remoteapp2_serial = 'off';
```

```
var remoteapp2_usb = 'off'; var remoteapp2_sound = 'on'; var remoteapp2_directx = 'off';
```


```
// 杂项 var remoteapp2_alttab = '0'; var remoteapp2_firewall = '1'; var remoteapp2_localtb = '32';  
var remoteapp2_lock = 'off'; var remoteapp2_rdp5 = 'off'; var remoteapp2_reset = 'off';
```

HTML5：将语言更改为中文

您需要 Windows 7 企业版或终极版 / Windows 8 企业版或专业版才能在一个系统上使用多语言。如果需要，您可以在系统上安装每种语言。



您可以发布一个语言小程序，让用户更改他们自己的操作系统界面的语言并添加输入法编辑器（IME）。





对于 Windows 7：控制 /name Microsoft.RegionAndLanguage

对于 Windows 8：控制 /name Microsoft.Language

完整列表：<http://pcsupport.about.com/od/tipstricks/tp/control-panel-applets-list.htm>

可选：这是如何通过 GPO 限制用户控制面板行为的方法：





用户可以在登录系统后更改用户界面的操作系统语言。（用户在更改此设置后必须注销并重新登录以使其生效）



用户必须首先选择中文输入法以输入中文字符。





HTML5客户端：Websockets和XHR之间有什么区别？

Websockets 是一种持久连接，可以用来接收/发送数据而不需要顺序和不需要 http 头。

Xhr-polling 创建新请求并带有 http 头，等待带有 http 头的答案，同时保持顺序。

这样，XHR 数据流总是看起来像这样：

HTTP_HEADER_REQUEST -> HTTP_HEADER_ANSWER HTTP_HEADER_REQUEST ->
HTTP_HEADER_ANSWER 以及其他内容

在下载数据之前，必须通过 HTTP_HEADER 请求，因此它的名称是：xhr-polling。

Websockets 数据流可能看起来像这样：

FRAME_DATA_SEND FRAME_DATA_SEND FRAME_DATA_RECEIVE FRAME_DATA_SEND
FRAME_DATA_RECEIVE FRAME_DATA_RECEIVE

此外，它是随机数据的发送/接收，没有特殊的顺序，也没有任何http头数据。

这使得由于大多数已知反向代理缺乏对Websockets的支持，使用反向代理变得不可能；但一半的xhr传输可能与Apache反向代理一起工作。

另请参阅：[HTML5客户端：支持的浏览器](#)

HTML5客户端：移动设备上的RDP会话分辨率

大多数设备，尤其是手机的常见屏幕分辨率为320x480，但显然这不足以创建RDP会话。

因此，分辨率的宽度预设为800。分辨率的高度由隐藏浏览器的本地逻辑重新计算。宽度越大，高度越大。

- 作为一个例子，标准分辨率是320x480，现在当你将视口设置为800时，浏览器会重新计算高度的值，例如为800x904，当你将宽度设置为1280时，则为1280x1160等。

高度和宽度取决于您设备的横屏/竖屏视图，例如 800x904 或 904x800 等。每个浏览器可以根据自己的逻辑重新计算，以将 RDP 屏幕适配到您设备的视口，并且即使在同一设备上使用，不同浏览器之间也可能有所不同。

如果您手动设置高度，则会破坏设备的视口比例，最终的 RDP 会话将超出您的端口视图，要到达这些区域，您必须滚动到所需的位置。

- 因此建议不要手动设置高度，而是让设备自动选择高度。

如果您需要更多高度，请增加宽度！通过在手机设备上测试，宽度的良好值为800。不过您必须注意：大多数手机的CPU通常较慢，因此当您增加高度时，它会增加CPU负载。在平板设备上，CPU更快，因此建议将宽度设置为更高的值，如1280，并允许设备重新计算高度的值。

因为一些浏览器如 FireFox 移动版不允许在页面加载后设置视口，因此该值被固定设置在 Clients\www\software\html5.html 文件中。

例如将其更改为：

为了增加宽度，同时高度由浏览器的本地内部逻辑重新计算。

作为第二个例子，将其更改为：

会破坏视口区域，RDP 会话将无法适应屏幕。

HTML5客户端：URL地址中的参数

使用 Terminal Service Plus HTML5 客户端连接到远程服务器时，您可以在 URL 地址中指定多个参数以覆盖默认参数，例如：

- 用户登录
- 用户密码
- 运行程序
- 程序运行的启动目录
- 程序运行的命令行

运行特定应用程序

这是一个完整的URL地址示例，用于为用户“demo”打开远程会话，密码为“demo”，并在会话打开时启动标准记事本：

<https://demo.tsplus.net/software/html5.html?user=demo&pwd=demo&program=c:\\windows\\system32\\notepad.exe&startupdir=c:\\windows\\system32\\ms=>

请注意，在URL地址中，所有斜杠字符必须重复。 4次。

您不必同时指定所有这些参数：未指定的参数将具有其默认配置值。

使用网络凭据连接

如果您想使用一个 [网络凭证](#) 要连接，您可以通过在Web登录之前添加“@”将其传递到URL中。

这是一个打开远程会话的URL地址示例，使用Web凭据“1234”和密码“demo”的应用程序面板：

<https://demo.tsplus.net/software/html5.html?user=@1234&pwd=demo>

将此用法限制为用户默认应用程序

您可以通过访问[来禁用用户的应用程序命令行] [高级 —> 会话选项卡](#) 在 AdminTool 中，双击“应用程序命令行”设置并将值设置为“No”。



TSplus - Edit Setting



Application Command Line

Description:

Application Command Line can be specified on client side.

Value:

Yes

Save

Cancel

HTML5客户端：支持的浏览器

如果您的浏览器在使用 HTML5 客户端时显示红色警告

这意味着您的浏览器不支持 Websockets 或您的浏览器不支持 Canvas。不支持这些技术的浏览器包括 IE6、IE7、IE8、IE9，并且需要 FLASH 来模拟这些功能。

支持 Websocket 和 Canvas 的浏览器

浏览器	画布	Websocket
火狐	完整	从版本 4 开始的完整内容
Chrome	完整	在大多数已知版本的个人电脑上完整。
歌剧	完整	在最新版本中完整提供
IE6	闪光	闪存（模拟和不支持代理）
	闪光	XHR（带代理支持）
IE7	闪光	闪存（模拟和不支持代理）
	闪光	XHR（带代理支持）
IE8	闪光	闪存（模拟和不支持代理）
	闪光	XHR（带代理支持）
IE9	闪光	闪存（模拟和不支持代理）
	闪光	XHR（带代理支持）
IE10	完整	完整
安卓原生	完整	XHR
Opera 移动版	完整	在最新版本中完整提供
Firefox 移动版	完整	完整
Safari 移动版	完整	在最新版本中完全支持至 iOS4，否则通过 XHR 模拟。

另请参阅：[Websockets和XHR之间有什么区别？](#)

如果您的浏览器自动将页面重新加载到 HTTPS 地址

这意味着不支持Websockets传输。这在几个Android原生移动浏览器中是这样的。原因是浏览器会自动切换到XHR传输。

但由于此传输层在长距离上使用HTTP协议，每个请求都会创建新的连接。创建新连接非常缓慢且不稳定（每秒最多可创建20个新连接），因此为了避免这种不稳定性，该程序的设计使得页面会自动重新加载到HTTPS地址以强制执行HTTPS连接。

从物理上讲，您还可以获得大多数持久的安全连接，并且在长距离上更加稳定。因此，浏览器重用已建立的SSL连接的逻辑，而不是像使用HTTP协议那样创建新的连接。

此行为可以通过位于以下路径的 TSplus 程序文件夹中的 setting.js 文件中的以下选项进行更改：
Clients\www\software\html5\settings.js：

```
forcesslforxhr = false;
```

但绝对不建议在XHR模式下禁用SSL的使用。


如果您在“C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software\html5”文件夹中没有名为“settings.js”的文件，则您的TSplus版本较旧，此文档不适用。请先更新您的系统或联系支持。

HTML5客户端：使用剪贴板

剪贴板可以在 HTML5 顶部菜单中找到，图标为：



大多数浏览器（除了较旧的 MSIE 浏览器）由于安全原因不支持直接读取和写入剪贴板。



要将会话中的文本复制到剪贴板，请使用 Ctrl+C，插入剪贴板中的文本请使用 Ctrl+V。

但在使用 Ctrl+C 复制文本时请注意，释放按下的 Ctrl+C 按钮之前请稍等，因为如果请求的剪贴板文本在您释放此组合键后到达，文本将不会被添加到您的环境剪贴板中。这种方式使用的是由 Ctrl+C 启动的本地浏览器剪贴板复制支持。

或者您可以 **使用剪贴板菜单** 从 RDP 会话剪贴板复制和插入文本。

在那里，您可以将文本直接插入到 RDP 会话剪贴板中，或将其添加到剪贴板并在 RDP 会话侧自动启动 Ctrl+C 以插入文本。剪贴板菜单可以通过操作菜单或 Shift + F11 打开。

- 当您在 RDP 会话中使用鼠标复制剪贴板时，文本会发送到浏览器，一旦您退出浏览器焦点，剪贴板菜单会自动出现，以通知您有剪贴板文本，并且您没有将其添加到您的剪贴板环境中。


为了避免这种行为，请在 Clients 文件夹中设置以下行，默认路径为：C:\Program Files(x86)\tsplus\Clients\www\software\html5\settings.js：

```
openonclipblur = false;
```

如果您在“C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software\html5”文件夹中没有名为“settings.js”的文件，则您的TSplus版本较旧，此文档不适用。请先更新您的系统或联系支持。

HTML5客户端：使用文件传输

文件传输可以通过多种方式在 TSplus 上进行：自版本 12.50 起，可以使用上下文菜单将文件从服务器下载到本地计算机。：





更多信息可以在
[此文档](#)

使用顶部菜单进行文件传输：



与真实的RDP会话不同，浏览器不允许直接访问硬盘，文件传输是模拟的。


网关的子文件夹作为WebFile设备挂载到您的RDP会话中。在RDP会话中，您可以通过点击“WebFile”在资源管理器中访问它，或直接调用“\\tsclient\\WebFile”。




有三种不同的文件传输方式：

- 从本地计算机到服务器：






- 从服务器到本地计算机：




- 文件管理器使您能够将文件从本地计算机传输到服务器，并记录传输的文件历史。





在浏览器端，文件显示在浏览器的列表菜单中。可以通过操作菜单或使用 Shift + F12 打开。

- 当您使用资源管理器将文件复制到 WebFile 文件夹时，这会触发关于在 WebFile 文件夹中创建新文件的事件，并且浏览器菜单会自动打开/刷新以显示新文件。



使用自定义文件夹时，请确保该文件夹在客户端和服务端都存在。您可以在管理工具的网页选项卡上的Web Portal首选项瓷砖中设置上传/下载目标文件夹。

此外，您可以设置：

sharedfolder = “是”；

显示共享文件夹并与其他用户共享您的文件（默认情况下禁用）。

如果您在“C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software\html5”文件夹中没有名为“settings.js”的文件，则您的TSplus版本较旧，此文档不适用。请先更新您的系统或联系支持。

- 默认情况下，使用资源管理器传输文件。您还可以通过勾选“使用 TSplus GUI”直接从服务器下载文件到客户端，并将任何文件复制到 webfile 文件夹中。

Preferences



Default Values

Login:

Password:

Domain:

☒ Show the Domain field

☒ Remember last login

Advanced

Keyboard:

as_browser

Access Type

Available Clients:

☒ HTML5 (iPad, iPhone, Android devices, computers)

☒ RemoteApp (Windows PCs)

Gateway Portal:

☐ Generate a Gateway Portal enabled Web Page

Upload: Folder to select files.

☒ User Desktop (default)

☐ My Documents

☐ WebFile folder

☐ Custom folder:

Select...

Folder path from where the user will select files to be uploaded.

Download: Folder for all received files

☒ User Desktop (default)

☐ My Documents

☐ WebFile folder

☐ Custom folder:

Select...

Folder where all downloaded files will be stored on the Server.

Downloaded files from the users PC will be stored in the specified folder.
(Drag/Drop from the user PC, Download button or File Transfer button)

☐ Use Explorer to select files

☒ Use TSplus GUI



Help...



Reset



Preview



Save

HTML5客户端：在移动设备（触摸）上使用手势

使用屏幕区域：

1. 轻触屏幕 = 鼠标移动到触摸位置并左键单击
2. 快速双击屏幕 = 鼠标移动到触摸位置并左键双击
3. 长按屏幕一秒钟 = 鼠标移动到触摸位置并右键单击
4. 触摸并移动光标区域外部 = 滚动可见会话框（这是本地浏览器在缩放后滚动的行为）
5. 在光标区域触摸并移动 = 仅移动鼠标光标
6. 双击光标区域内并移动 = 左键按下并移动鼠标 适用于移动窗口、移动元素、调整大小。
7. 双击屏幕（光标区域外）并向下/向上移动手指 = 中间鼠标滚动 适用于滚动页面或查看PDF。
8. 用两个手指捏合缩放 = 缩放 RDP 会话框（这是浏览器的本机行为）

使用鼠标垫区域 - 鼠标垫中点的附加功能：

1. 中间轻触 = 左键单击
2. 双击中间 = 左键双击
3. 触摸并在中间移动 = 鼠标移动和鼠标垫移动
4. 长按一秒钟 = 右键单击

键盘模式开启：

1. 轻触屏幕 = 焦点丢失，键盘禁用（这是本地浏览器的行为），但这将触发鼠标移动和左键单击。
2. 快速双击 = 鼠标移动和左键单击（不禁用键盘）有助于重新定位光标，设置焦点在不同字符上，同时保持在键盘模式。
3. 鼠标垫的功能如上所述

HTML5客户端：使用两种语言


默认情况下，HTML5 客户端会尝试识别浏览器的默认语言，然后在 RDP 会话中使用它。此行为由标签“as_browser”控制。您可以在 <http://> 找到可用语言标签的完整列表。 你的服务器 / software/language.html 下的“区域设置”

您可以选择设置固定语言。 **A:** 每个客户直接从HTML5顶部菜单。

	Language	Locale	Value
☐	Portal	as_portal	
☐	Browser	as_browser	
☐	Gateway	as_gateway	
☐	Arabic	ar_ar	1025
☐	Arabic (Algeria)	ar_dz	5121
☐	Assamese	as_as	1101
☐	Azeri (Cyrillic)	az_cy	2092
☐	Azeri (Latin)	az_lt	1068
☐	Belarusian	be_be	1059
☐	Bulgarian	bg_bg	1026
☐	Bengali	bn_bn	1093
☐	Tibetan	bo_bo	1105
☐	Bosnian (Cyrillic)	bs_cy	8218
☐	Bosnian (Latin)	bs_lt	5146
☐	Catalan	ca_ca	1027
☐	Czech	cs_cs	1029
☐		cs_cz	1029
☐	Welsh	cy_gb	1106
☐	Danish	da_da	1030
☐		da_dk	1030
☐	German (Swiss)	de_ch	2055
☐	German	de_de	1031
☐	Divehi	dv_dv	1125
☐	Greek	el_el	1032
☐		el_gr	1032
☐	English (Canada)	en_ca	1105

B:

或通过在 AdminTool GUI 中设置它，从门户进行，这将对所有人有效。



您应该在将另一种语言设置为主语言时重新启动会话。

记住：使用时请注意 **HTML5客户端** 在多语言场景中，请确保在 Web-HTML5-RDP 会话中使用的语言与您在 PC/Laptop/Mac 等上实际设置的语言同步。否则，在每种语言映射中表示和交叉的一些字符可能会因发送实际针对另一种语言的扫描代码而产生错误字符。这也意味着，如果您在网络会话中将语言从英语更改为德语，则在 PC/Laptop/Mac 上也要将其更改为德语。

HTML5客户端：如何最大化浏览器窗口

概述

RDP协议不允许在连接时调整大小而不重新连接。

请注意，通过使用 **Terminal Service Plus HTML5** 客户端连接，您将获得最佳体验。最大化的浏览器。

然而，如果您想强制浏览器窗口尽可能大，可以尝试“强制”HTML5窗口以最大尺寸打开（但不能作为“最大化”窗口，因为互联网浏览器的安全限制）。

最大化浏览器窗口

您需要修改位于您的 Terminal Service Plus 目录中的文件“Clients\www\software\common.js”。我们建议您使用文本编辑器，如 Notepad++。不 使用Word）。

为了拥有一个使用整个屏幕的浏览器窗口，您需要修改包含“window.open”的行，并添加以下文本：

```
screenX=0,screenY=0,left=0,top=0,fullscreen=yes,width="+ (screen.availWidth-5)+" ,height="+ (screen.availHeight-(55))
```

这允许IE/Chrome/Firefox/Safari以屏幕大小（减去Windows栏）打开窗口。不幸的是，无法强制网页浏览器在“全屏”Windows类型中“最大化”窗口。

打开文件并搜索“window.open(”

然后在括号前添加新的内容，例如：

```
window.open(hostGateway + jwtsclickLinkBefore(getside(), p), window.opforfalse);
```

将变为：

```
window.open(hostGateway + jwtsclickLinkBefore(getside(), p), window.opforfalse, "screenX=0,screenY=0,left=0,top=0,fullscreen=yes,width="+ (screen.availWidth-5)+" ,height="+ (sc
```

```
reen.availHeight-(55)));
```

再一次：

```
tmpwin = window.open(p, '_blank'); //Chrome需要_blank
```

将变为：

```
tmpwin = window.open(p, '_blank',  
"screenX=0,screenY=0,left=0,top=0,fullscreen=yes,width="+  
screen.availWidth-5)+"",height="+  
screen.availHeight-(55))); //Chrome需要_blank
```

再一次：

```
success = window.open(p, k);
```

将变为：

```
success = window.open(p, k,  
"screenX=0,screenY=0,left=0,top=0,fullscreen=yes,width="+  
screen.availWidth-5)+"",height="+  
screen.availHeight-(55)));
```

最后：

```
cpwin = window.open("about:blank", n);
```

将变为：

```
cpwin = window.open("about:blank", n,  
"screenX=0,screenY=0,left=0,top=0,fullscreen=yes,width="+  
screen.availWidth-5)+"",height="+  
screen.availHeight-(55)));
```

HTML5服务器内存使用情况

Terminal Service Plus HTML5 服务器运行在 JAVA 上。理解 JAVA 如何处理内存有助于理解 Terminal Service Plus HTML5 服务器的内存使用。

分配的内存

当Java运行时，它尝试分配计算机物理内存的25%。这部分内存是“分配的”，但并未直接使用 - 它不是在Windows任务管理器中可以看到的实际内存使用情况。

JAVA平台：32位与64位

这两个平台之间有一个很大的区别：

- JAVA 32位根据定义无法处理超过4GB的RAM。由于它将分配25%的所有可用内存，因此在假设有4GB物理内存的情况下，最多将分配1GB。如果只有2GB物理内存，它将仅分配500MB，等等。
- JAVA 64位可以处理超过4GB的更多内容（理论上可达16GB） exa 字节，因此分配的内存将仅取决于物理内存。

JAVA内存管理

JAVA 是一个“虚拟机”。这意味着 JAVA 自行处理内存管理。一旦 JAVA 分配了一些内存，即使它不再需要这些内存，它也不会自动将其返还给系统。这是出于性能原因，因为内存分配和释放是 CPU 密集型任务。

JAVA 通常会等到它有一大块未使用的内存后才会将其返还给系统。这一大块的大小直接取决于计算机物理内存的大小。计算机的物理内存越多，JAVA 分配的内存就越多。

TSplus HTML5 服务器内存使用情况

所有这些技术细节都是为什么人们可以打开 Windows 任务管理器并认为 Terminal Service Plus HTML5 服务器使用了大量内存，或者认为 JAVA 32 位使用的内存少于 JAVA 64 位的原因。

实际上，Terminal Service Plus HTML5 服务器实际使用的内存与打开的 HTML5 会话数量直接相关。计算机上可用的内存越多，您可以打开的 HTML5 会话就越多。

HTML5会话内存使用情况

HTML5会话使用的内存取决于用户活动（使用的应用程序和程序，Word/Excel与绘图密集型程序）以及在Terminal Service Plus HTML5服务器与客户端计算机之间建立连接的方式。

在一般使用情况下，HTML5 会话将使用 30 MB 的内存（标准使用，二进制 websockets 连接）。在最坏的情况下，会话将使用高达 100 MB 的内存（密集使用，“XHR”回退连接用于旧版浏览器）。

证书和认证过程

1. 认证过程

证书由证书颁发机构 (CA) 提供。这是一个三步过程。

生成标准RSA 2048位的密钥对或私钥。此密钥将用于基于它生成CA请求。


b. 生成的 CA 请求被传输到 CA。它包含所有必要的信息，以便提供者交付证书 (国家名称 2 字母代码、州或省全名、地方名称、组织名称，例如公司、组织单位名称，例如部门、有效的电子邮件地址和通用名称 (CN)，例如 MyDomainName.com)。

证书颁发机构验证您传输的信息并返回证书，最终还会返回访问您证书所需的中间证书。证书还包含CA回复 (经过验证的私钥)。一旦您拥有证书、CA回复、其密钥对 (私钥) 和中间证书，它们必须导入由Terminal Service Plus管理的密钥存储中。

2. 证书

交付通常包含多个文件。每个文件都是一个证书。如前所述，授权机构提供您的域名证书和访问您的证书所必需的中间证书。

常见的格式文件是 .cer 或 .crt。这些扩展名被操作系统识别，操作系统将证书图标与之关联。



The screenshot shows a Windows File Explorer window with the following table of files:


Name	Date modified	Type
cert.jks	30/03/2015 20:08	JKS File
portecle	23/07/2012 02:26	PNG image
AddTrustExternalCARoot	30/05/2000 10:48	Security Certificate
COMODORSAAAddTrustCA	30/05/2000 10:48	Security Certificate
COMODORSADomainValidationSecureServerCA	12/02/2014 00:00	Security Certificate
MyDomainName	29/03/2015 00:00	Security Certificate


在我们上面的例子中，我们收到了 4 个文件 (.crt)。第一个、第二个和第三个是中间证书 (CARoot、TrustCA、DomainValidationCA)。第四个是我们的证书，证明我们的域名 MyDomainName.crt。它们都必须一起安装。

为了更好地理解如何进行，让我们来检查一下证书。

3. 证书属性

证书 CA 根的属性显示其路径。每个证书都有一个从根到您域名证书的路径。





Certificate



General

Details

Certification Path



Certificate Information

This certificate is intended for the following purpose(s):

- Ensures the identity of a remote computer
- Proves your identity to a remote computer
-  2.7
-  2.1

* Refer to the certification authority's statement for details.

Issued to: www..com

Issued by: COMODO RSA Domain Validation Secure Server
CA

Valid from 29/ 03/ 2015 **to** 29/ 03/ 2016

Install Certificate...

Issuer Statement

Learn more about [certificates](#)


OK



我们的证书属性显示了有关证书的所有一般信息（用途、地址、颁发给的CN）、颁发者和有效性。重要的是要注意认证路径。它包括访问我们证书所需的整个路径。它显示了包含在我们证书中的所有中间证书。

这是一个简单的过程。您必须导入整个证书路径，以及在Terminal Service Plus密钥存储文件中的密钥对。

使用 Windows 证书管理器将密钥对和所有证书导入 Windows 密钥库，如证书和认证过程所述（导入时使密钥对可导出！），然后通过勾选“如果可能，包含认证路径中的所有证书”选项从 Windows 密钥库中导出该密钥。格式选择例如 *.p12 现在在 Portecle 中创建一个新的 JKS 格式的密钥库，然后转到工具 > 导入密钥对并导入该 *.p12 文件。



4. 关于密钥对 (私钥) 的重要通知

密钥对是为证书的 CA 请求生成的 RSA 2048 位密钥。它是在我们提供的 Portecle 附加组件中生成的，或者使用其他可用的生成器，如 openssl、IIS、在线网站或 CA 提供商的应用程序。

您必须保留此私钥。它可以是未加密的平面文件文本格式 .pem，或安全格式 .p12 或 .pfx。生成的私钥是正确生成证书的必要条件。

[返回到 HTTPS、SSL 和证书教程摘要](#)

如何进行CA请求并获取证书

作为提醒，这里解释了认证过程。该过程可以在我们提供的 Portecle 附加组件中完成，也可以使用其他可用的生成器，如 openssl、IIS、在线网站或 CA 提供商的应用程序。

1. 提醒 - 认证过程

证书由证书颁发机构 (CA) 提供。这是一个三步过程。

生成标准RSA 2048位的密钥对或私钥。此密钥将用于基于它生成CA请求。

b) 生成的 CA 请求被传输到 CA。它包含提供者交付证书所需的所有必要信息 (国家名称 2 字母代码、州或省全名、地方名称、组织名称，例如公司、组织单位名称，例如部门、有效的电子邮件地址和通用名称 (CN)，例如 MyDomainName.com)。

主要工作是创建请求，该请求将正确询问一个表单，要求提供上述所有信息。


c) 证书颁发机构验证您传输的信息并返回证书，最终还会返回访问您证书所需的中间证书。证书还包含 CA 回复 (经过验证的私钥)。一旦您拥有证书、CA 回复、其密钥对 (私钥) 和中间证书，它们必须导入由 Terminal Service Plus 处理的密钥库中。

2. 如何生成 CSR (证书签名请求)

在本教程中，我们将学习如何在Terminal Service Plus Web Server中安装证书，为用户提供 HTTPS、2048 SSL加密和域名认证的安全性。为了获得SSL证书，我们建议您从可信的供应商如 GoDaddy或DigiCert购买。请按照此程序在TSplus Gateway / Server上订购和安装您的SSL。

要使用 DigiCert Utility 创建 CSR，请按照以下步骤操作：

1. 在您的 Windows 服务器上，下载并保存该 [DigiCert证书工具 for Windows](#) 可执行 (**DigiCertUtil.exe**)。
2. 运行 DigiCert 证书工具 for Windows (双击 **DigiCertUtil**)。
3. 在 **DigiCert证书工具 for Windows©**，点击 **SSL** (金锁)，然后点击 **创建CSR**。



4. 在 创建CSR

页面，请在下面提供以下信息，然后点击
生成

:

证书类型 选择 **SSL** . **常用名称** 输入完全合格的域名 (FQDN) (例如 , www.example.com). **主题备用名称** 如果您请求多域 (SAN) 证书, 请输入您想要包含的任何 SAN。 www.example.com , www.example2.com , 和 www.example3.net). **组织** 输入您公司的法定注册名称 (例如 , YourCompany, Inc.)。 **部门** (可选) 如果您愿意, 可以输入您在组织内的部门名称, 或者您可以简单地留空此框。 **城市** 请输入您公司合法注册的城市。 **状态** 使用下拉列表选择您公司合法注册的州。 **注意** 如果您的公司位于美国以外, 您可以在框中输入适用的名称。 **国家** 使用下拉列表选择您公司合法注册的国家。 **密钥大小** 在下拉列表中, 选择 **2048** (除非您有特定原因使用更大的位长度。) **提供者** 在下拉列表中, 选择 **Microsoft RSA SChannel 加密提供程序** (除非您有特定的加密提供商。)

6. 在

DigiCert 证书工具 for Windows© - 创建 CSR 页面


，执行以下操作之一，然后单击

关闭

:

点击复制CSR 将证书内容复制到剪贴板。如果您准备好将 CSR 粘贴到 DigiCert 订单表单中，请使用此选项。 **注意** 因为 DigiCert 证书工具不存储 CSR，我们建议您在使用此选项时将 CSR 粘贴到文本编辑器（例如记事本）中。如果您关闭 CSR 页面并意外覆盖剪贴板内容而没有这样做，您将需要生成一个新的 CSR。


点击 保存到文件 将CSR保存为.txt文件到Windows Server 2012。（我们建议使用此选项。）




7. 使用文本编辑器（例如记事本）打开文件。然后，复制文本，包括 **-----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST-----** 和 **-----结束新的证书请求-----** 标签，并将其粘贴到 DigiCert 订单表单中。
8. 在您从 DigiCert 收到 SSL 证书后，您可以使用 DigiCert Certificate Utility for Windows 来安装它。

3. 我该如何为TSplus生成所需内容？

1. 打开 DigiCert 应用程序 a) 点击 SSL b) 导入您的 SSL 您现在将看到您已安装的证书被突出显示。



在GUI的底部，您将看到“导出证书”按钮，请点击它。



确保选中“是，导出私钥和pfx文件 / 如果可能，包含认证路径中的所有证书”。

接下来，将文件保存在您解压缩的证书文件夹中。


您必须使用密码“secret”。

4. 我如何在 TSplus Web 服务器上安装证书？

1. 将解压后的文件（现在包含.pfx和.crt文件）复制到TSplus服务器程序文件（ x86 ）\TSplus\Clients\webserver。
2. 制作 cert.jks 的副本
3. 从 TSplus 管理控制台 / Web / HTTPS / HTTPS 证书工具包 / 文件 / 打开密钥库文件 “cert.jks” 密码是秘密 删除 jwts 工具导入密钥对（您将在刚刚复制的文件夹中找到它）当提示输入别名时，它必须是

jwts 和密码 **秘密**

工具导入受信任的证书并导入您在文件夹中拥有的.crt。关闭工具并确保cert.jks已使用密码secret保存。TSplus管理控制台/ Web并重新启动服务。您现在已完成SSL证书程序。



[返回到 HTTPS、SSL 和证书教程摘要](#)

故障排除

我只收到了一个文件（.crt 或 cer），其中包含 MydomainName.com 证书。

查看证书属性中的路径。如果您的证书位于根目录，则您没有任何中间证书。您只能导入您收到的 .cer 或 .crt 文件。

如果路径包含其他中间证书，则需要这些证书。您可以导出包含在您的证书中并按证书创建文件。



您可以导出路径中列出的每个证书，并为每个证书获取一个文件。

双击您想要导出的证书。然后转到详细信息 / 复制到文件。




Welcome to the Certificate Export Wizard

This wizard helps you copy certificates, certificate trust lists and certificate revocation lists from a certificate store to your disk.

A certificate, which is issued by a certification authority, is a confirmation of your identity and contains information used to protect data or to establish secure network connections. A certificate store is the system area where certificates are kept.

To continue, click Next.

[< Back](#)[Next >](#)[Cancel](#)



点击下一步。默认值可以。点击下一步，直到您需要输入名称。确认您的导出。结果是一个 .cer 文件，仅包含导出的证书。对路径的每个级别重复此导出。

我的私钥是.pem。我无法在Portecle中导入我的私钥。

您可以使用工具或在线网站将您的 .pem 转换为 pfx 格式。例如，在此网站上：<https://www.sslshopper.com/ssl-converter.html>

您必须拥有您的私钥和您的证书（例如 MyDomainName.com）

浏览以选择要转换的证书及其对应的私钥。当前证书类型为 PEM。要转换的类型为 PFX (PKCS#12)。由于 .pfx 是一种安全格式，您必须输入密码。您可以选择任何您想要的密码，但至少必须将其设置为“secret”。因此，您应该输入密码“secret”。

结果是一个 .pfx 格式，您将能够在 Portecle 中导入。正如我们在安装部分看到的，这个导入到 Portecle 的私钥必须接收 CA 回复。有关更多信息，请参见安装 / CA 回复部分。

SSL Converter

Use this **SSL Converter** to convert SSL certificates to and from different formats such as **pem**, **der**, **p7b**, and **pfx**. Different platforms and devices require SSL certificates to be converted to different formats. For example, a Windows server exports and imports .pfx files while an Apache server uses individual PEM (.crt, .cer) files. To use the SSL Converter, just select your certificate file and its current type (it will try to detect the type from the file extension) and then select what type you want to convert the certificate to and click **Convert Certificate**. For more information about the different [SSL certificate](#) types and how you can convert certificates on your computer using OpenSSL, see below.

Certificate File to Convert: MyDomainName_com.crt

Private Key File: private key.pem


Chain Certificate File (optional): No file selected.

Chain Certificate File 2 (optional): No file selected.

Type of Current Certificate: Detected type from file extension

Type To Convert To:

PFX Password:




 Your private key is intended to remain on the server. While we try to make this process as secure as possible by using SSL to encrypt the key when it is sent to the server,

[Convert Certificate](#)

3. HTTPS 错误

SSL错误，没有密码重叠。



私钥或密钥对未在 cert.jks 中导入或无效。其他错误类型会显示相同的屏幕，但有不同的错误代码。请查看此错误代码。它与证书及其某些内容有关。通常是因为证书的某个字段无效或为空。请查看您的证书属性和请求。验证所有字段是否正确。有关如何进行请求的更多信息，请参阅相关部分。

4. 关于Terminal Service Plus和Microsoft IIS Web服务器的通知

请参考 [我们关于使用IIS与Terminal Service Plus的文档](#)

然而，这里有一些关于IIS和证书的重要信息：

在使用IIS时，证书必须安装在keystore cert.jks中。这必须以与使用Terminal Service Plus Web Server相同的方式进行，并如前一章所述。

不要在IIS中绑定443 HTTPS端口，因为这是处理HTTPS协议、证书及其加密的Terminal Service Plus Web服务器。不能在443端口上创建任何绑定。因此，IIS只能绑定81端口。

我们可以自由使用IIS请求工具来创建私钥和CA请求。从IIS (IIS/默认站点/证书) 以.pfx格式导出私钥并将其导入cert.jks，如前一章所述，这很简单。

[返回到 HTTPS、SSL 和证书教程摘要](#)

HTTPS 和 SSL 证书教程

终端服务加 HTTPS 和 SSL 功能

包含在终端服务加中的Web服务器可以管理HTTPS协议，使用自签名证书或由证书颁发机构（CA）提供的CA证书进行SSL加密。

HTTPS协议加密客户端与服务器之间的通信。

唯一的证书由2048位RSA密钥生成，包括加密密钥和用户连接的服务器或域名的认证。

用户被告知通信是加密的，服务器或域名由认证机构认证。此信息出现在浏览器的地址栏中，显示为绿色锁定图标。



在本教程中，我们将学习如何在Terminal Service Plus Web Server中安装证书，为用户提供HTTPS、2048 SSL加密和域名认证的安全性。

为了获得SSL证书，我们建议您从可信的供应商处购买它，因为 [GoDaddy](#) 或 [DigiCert](#)。

请按照此程序在 TSpplus Gateway / Server 上订购和安装您的 SSL。

教程内容

1.

证书和认证过程

1.

认证过程

2.

证书

3.

证书属性

4.

关于密钥对（私钥）的重要通知

2.

如何进行CA请求并获取证书

1. 提醒 - 认证过程

2. 如何生成 CSR（证书签名请求）

3. 如何获取SSL证书

4. 我该如何为TSplus生成所需的内容？

3.

故障排除

1.

我只收到了一个文件（.crt 或 .cer），其中包含 MydomainName.com 证书。

2.

我的私钥是 .pem。我无法在 Portecle 中导入我的私钥。

3.

HTTPS错误


4.

关于Terminal Service Plus和Microsoft IIS Web服务器的通知

注意 您可以使用此 [SSL服务器测试工具](#) 为了验证HTTPS网页门户的良好质量。

如何识别您的 TSplus 版本

在序列号下的许可证图块中，您可以看到您购买的许可证类型以及用户数量，旁边是连接数量。



TSplus已将旧许可证合并为一个，以获得更清晰的概念。系统和打印机版本已迁移到 **Desktop Edition** 。

这 **Desktop Edition** 具有基本功能：

- TSplus 管理员工具 (AdminTool)
- 并发连接支持，
- 每个用户和/或每个组的应用程序控制，

- TSplus 远程任务栏和/或 TSplus 漂浮面板，
- 远程桌面访问，
- TSplus 便携客户端生成器，
- 远程应用程序和无缝连接客户端，
- 完全符合RDP协议，
- 双屏支持，双向声音，兼容Windows版本时的RemoteFX，
- 本地和远程连接支持，
- 工作组和Active Directory用户支持，
- 设备/磁盘重定向。
- 虚拟打印机，使您能够从任何位置打印，而无需安装任何特定驱动程序，并允许打印机重定向。

这 **移动版** 使您（除了所有系统和打印机版本的功能外）能够：

- 通过 TSplus HTTP Web 服务器从任何网页浏览器连接，
- 从任何网络浏览器通过TSplus HTTPS Web服务器和SSH服务器实现完全安全的连接，
- HTML页面包括Windows和HTML5网页访问客户端，
- 轻松地从 iPhone/iPad 和 Android 设备连接，也可以使用 [TSplus移动应用程序](#)，


- 自定义登录网页，使用TSplus易于使用的网页管理员工具包，
- 通过 TSplus Web Applications Portal，用户可以在他们的网页浏览器中访问他们的应用程序列表，
- 而不是 Windows 凭据，TSplus Web 凭据允许用户仅通过电子邮件或 PIN 码进行连接，
- Universal Printer 使您能够从任何位置打印，而无需安装任何特定的打印机驱动程序。

这 **Enterprise Edition** 包括所有先前的功能以及这些功能：

- 支持每个 TSplus Farm 内的无限数量服务器（每个服务器需要一个许可证），
- 数千名用户在可扩展的负载均衡架构上同时工作，
- 单一企业门户以访问您所有的 TSplus 服务器，
- 能够将一个或多个应用程序服务器分配给用户或用户组，
- 负载均衡和故障转移支持已包含。
- 添加额外安全层的可能性与 [TSplus 2FA 附加组件](#)。

终端服务增强版安装


运行 [终端服务加程序](#) 然后 按照安装步骤 。




您可以通过勾选相应的框来选择两个自定义选项：

- 使用自定义代理设置。
- 仅下载不安装 TSplus 的设置。

点击下一步。



点击 我接受协议。



Web 服务器默认监听 80 和 443 端口。我们建议您接受我们的 TSplus 默认安装设置。根据我们的经验，大多数生产问题都是由于 Windows 安全功能引起的。您仍然可以在安装期间或任何时候修改这些端口。 [内置Web服务器管理的AdminTool](#) 确保定义的端口可用，并且服务器上已安装Java。

Setup - TSplus

TSplus WEB options



- > HTTP web server and Universal Printer.
- > HTTPS web server with Tunneling.
- > Highly secured SSH communication with Tunneling.
- > RemoteAPP client to start Virtual Application over Internet.
- > Gateway and Web Portal.
- > HTML5 client access from iPhone/IPAD/Androids tablets.

Change port numbers

HTTP:

HTTPS:


Disable HTTP built-in web server

☒ Use the built-in HTTP web server


☐ Disable the HTTP web server

< Back **Next >** Cancel

进度条出现，允许您跟踪过程的进展：




- 自 TSplus 11.40 版本以来，您将有选择安装的选项 [TSplus Advanced Security](#) 我们的强大安全附加组件，在其终极试用版中（所有安全功能免费使用 2 周）添加到您的 TSplus 系统中：



有关此产品的更多信息，请参阅有关TSplus Advanced Security的页面。 [文档](#) .

然后出现 TSplus 徽标，并且一个窗口通知您安装已完成。



要使用 TSplus，您必须重启系统。试用期提供完整产品，持续 15 天，并支持 5 个并发用户。

负载均衡功能


前提条件

使用此功能，您将能够管理负载均衡环境。

这意味着所有用户的负载将分配到您的服务器之间。工作负载将在您农场的所有服务器之间共享。

负载均衡使得可以使用无限数量的服务器进行负载均衡，并且在企业版中可用（每个服务器一份有效许可证）。当需要部署大量用户/服务器时，这一非常强大和先进的功能将被使用。

警告：负载均衡与网关功能不兼容（允许您将服务器分配给用户/组，请参见 [此文档](#) 有关更多信息。



通常我们建议使用一台服务器支持50个并发用户。对于用VB、C、C++、Delphi或Uniface编写的

标准商业应用程序，您可以支持多达100个并发用户，特别是如果您决定使用XP 64位版本，根据我们的经验，它超过了大多数由Microsoft提供的操作系统。XP或Windows 7是更稳定的操作系统。对于W7，我们建议使用64位版本。


生成的客户端和网络访问

有三种方法可以连接到负载均衡集群：

- 使用一个 生成的客户 可执行程序，由 [便携式客户端生成器](#))
- 使用一个 **Web Portal Access** 通过在Web门户首选项窗口中激活它。
- 与 [TSplus 应用程序](#) 从您的移动设备。


负载均衡主窗口

负载均衡管理器可以在 AdminTool 的 Farm 选项卡下找到：



主窗口允许您配置负载均衡。它列出了您负载均衡服务器农场中的所有服务器，并允许您添加新服务器（通过点击“添加新服务器”按钮）或显示现有服务器（通过点击它）。它还允许您启用、禁用和配置负载均衡（更多信息见下文）。

点击下方图片中的按钮以访问相应的信息：




启用/禁用负载均衡

在负载均衡窗口的顶部，您将看到一个大按钮：

- 此按钮显示负载均衡的当前状态。
- 如果您点击它，它将根据当前状态启用或禁用负载均衡。

这里是负载均衡时的按钮 **禁用** 点击它将激活并禁用它 [用户/服务器分配](#)。




这里是负载均衡时的按钮

启用

点击它将禁用它并启用

[用户/服务器分配](#)

.



负载均衡如何选择服务器？


当负载均衡启用时，用户将在连接时被发送到负载较轻的服务器。

配置服务器负载的计算

为了确定哪个服务器负载较少，计算每个服务器的负载是通过多个性能指标的加权平均值进行的：

- 连接用户数量
- 处理器使用情况
- 内存使用情况
- 磁盘使用情况

您可以通过使用以下滑块来修改这些指标的权重（重要性）：



使用这些滑块，您将能够微调负载均衡，并根据自己的需求进行优化。例如，如果您的用户启动一个对内存要求较高的业务应用程序，使用“内存”滑块增加RAM在负载计算中的影响可能是个好主意。

您还可以通过点击“恢复默认设置”按钮来重置这些值。

服务器的负载是如何计算的？

每个服务器的负载在需要时计算，以决定用户必须发送到哪个服务器。

为了这个计算，我们使用一个 **加权平均** 在4个硬件指标之间。

这4个滑块允许您在这些指标上给予更多（或更少）的权重，具体如下：

- 用户：连接用户数量
- CPU：非空闲处理器时间的百分比
- 内存：已用内存的百分比
- I/O：非空闲磁盘时间的百分比


例如，如果您将“内存”滑块放在右侧，而将所有其他滑块放在左侧，则每个服务器的负载将几乎仅使用已用内存的百分比进行计算 - 您的用户将被发送到可用内存最多的服务器。

- 当滑块完全在左侧时，负载计算中使用的权重将为 1。
- 当滑块完全在右侧时，负载计算中使用的权重将为100。

此外，给定服务器的负载取决于 [使用的资源 / 总资源] 的比例；因此，如果服务器 A 的性能是服务器 B 的两倍，则应该将两倍的用户发送到服务器 A，而不是服务器 B（其他条件相同）。

添加新服务器

要添加新服务器，只需点击“添加新服务器”按钮。将显示以下窗口：



The screenshot shows a dialog box titled "Add a new Server". It has a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following fields and controls:


- Display Name:** A text box containing "US1".
- Server Address:** A section with a dropdown menu set to "http", followed by "://", a text box containing "terminalserviceplus.ddns.net", and a port field containing "80". Below this is the instruction: "Please use your server's web server protocol, IP and port."
- RDP Port:** Two radio buttons. The first is "Same as web" (selected). The second is "Specific:" followed by an empty text box.
- Server is Enabled:** A checked checkbox.
- Buttons:** "Cancel" (with a red X icon) and "Save" (with a green checkmark icon) at the bottom.

“显示名称”是将在Web访问HTML页面上显示给用户的标题。它应该比技术值（例如IP）更具用户友好性，例如“美国服务器”或“蓝色区域”。

- 服务器地址可以通过 http 或 https 端口访问。
- 使用负载均衡时，“RDP端口”将不会被使用。它仅在使用生成的客户端连接时使用。我们建议您保持默认设置（“与网页相同”）。
- 您还可以启用或禁用服务器。


仅在用户分配的服务器上进行负载均衡

负载均衡也可以直接在用户分配的服务器上进行，使用复选框“在用户分配的服务器上平衡”。因此，您将能够仅对会计用户在会计部门的服务器上进行负载均衡，一旦这些特定的服务器被分配给会计用户。



编辑现有服务器

要修改现有服务器，只需点击您想要更新的服务器的“编辑”按钮。将显示以下窗口：



进度条显示服务器的当前负载。它还确认服务器配置良好，可以通过网关进行联系。

使用连接客户端的负载均衡

您没有使用网关的反向代理角色 (默认情况)

这是您刚安装Terminal Service Plus时的默认情况。在这种情况下，如果 您想生成一个 [连接客户端](#) 连接到指定的应用程序服务器 然后：

- 请勿在连接客户端生成器的网关门户选项卡上勾选“使用负载均衡”复选框。

Windows Client Generator

General

Display

Remote Desktop client

Seamless client

Local resources

Program

Security

Load-Balancing

Enable Load-Balancing ?

☐ Use Load-Balancing

Gateway Web port number

When "Use Load-Balancing" is checked, it enables using the Gateway with Load-Balancing to connect to an Application Server of the farm.

Prior using this advanced feature, please read our documentation

Client location:

Browse


Create Client

Client name:

直接在“服务器”字段中使用您的应用程序服务器的公共IP地址或主机名。

然而，如果 您想生成一个 [连接客户端](#) 连接到负载较少的服务器 并使用负载均衡，然后：

- 检查连接客户端生成器上的“使用负载均衡”复选框，



Windows Client Generator

General Display Remote Desktop client Seamless client Local resources Program Security Load-Balancing

Enable Load-Balancing ?

☒ Use Load-Balancing Gateway Web port number 80

When 'Use Load-Balancing' is checked, it enables using the Gateway with Load-Balancing to connect to an Application Server of the farm.

Prior using this advanced feature, please read our documentation

Client location: C:\Users\Admin\Desktop Browse

Client name: john.connect Create Client

直接在“服务器”字段中使用您的网关服务器的公共IP地址或主机名。

您正在使用网关的反向代理角色 (“/~~”在URL中)

查看 [此页面](#) .

激活网关门户访问的负载均衡

激活负载均衡非常简单。只需三个步骤：

- 1. 生成一个Web访问页面，选中“生成启用网关门户的网页”选项，方法是点击Web选项卡的Web门户首选项图块：

TSplus - Administration Console

TSPLUS

Remote Access Management Console

HOME

APPLICATIONS

PRINTER

WEB

Web Portal

HTTPS

Web Server

FARM

SESSIONS

SYSTEM TOOLS

ADVANCED

ADD-ONS

LICENSE

Web Portal Design

Web Portal Preferences

Applications Portal

Web Credentials

RemoteApp Client

HTML5 Client

HTML5 Top Menu

Preferences

Default Values

Login:

Password:

Domain:

☒ Show the Domain field

☒ Remember last login

Advanced

Keyboard:

as_browser

Access Type

Available Clients:

☒ HTML5 (iPad, iPhone, Android devices, computers)

☒ RemoteApp (Windows PCs)

Gateway Portal:

☒ Generate a Gateway Portal enabled Web Page

Upload: Folder to select files.

☒ User Desktop (default)

☐ My Documents

☐ WebFile folder

☐ Custom folder:

Select...

Folder path from where the user will select files to be uploaded.

Download: Folder for all received files

☒ User Desktop (default)

☐ My Documents

☐ WebFile folder

☐ Custom folder:

Select...

Folder where all downloaded files will be stored on the Server.

Downloaded files from the users PC will be stored in the specified folder.
(Drag/Drop from the user PC, Download button or File Transfer button)

☒ Use Explorer to select files

☐ Use TSplus GUI

 Help...

 Reset

 Preview

 Save

- 2. 通过点击“启用/禁用负载均衡”按钮（在负载均衡管理器中，位于AdminTool的Farm选项卡上）来启用负载均衡：



HOME



APPLICATIONS



PRINTER



WEB



FARM

Manage

Reverse-Proxy

Load Balancing

Assigned Servers



SESSIONS



SYSTEM TOOLS



ADVANCED



ADD-ONS




LICENSE

Enable/Disable Load Balancing



Load Balancing is Enabled

- 3. 打开浏览器并导航到您在第 1 步中生成的 Web Access 页面（默认情况下：<http://localhost/index.html>）输入登录后，您将看到 **Web Access** 页面选择您农场中负载较少的服务器：



激活粘性会话功能

无论您使用何种连接方式，您始终可以通过单击负载均衡窗口右侧的按钮来激活粘性会话功能。

Enable/Disable Sticky Sessions



Sticky Sessions are Enabled

它将允许您重新连接到断开的会话，而不是在不同的服务器上打开一个新会话。


如何在TSplus会话中挂载逻辑驱动器

本教程将涵盖以下方面：


- 如何部署登录脚本并拥有多个登录脚本场景。
- 在会话中从客户端或服务器端挂载特定文件夹。

如果您希望在逻辑虚拟驱动器上为您的用户发布一个文件夹，只需按照此程序进行操作：

在创建脚本之前，打开 Windows 资源管理器并点击“文件夹和搜索选项”。



然后，点击视图选项卡并取消勾选“隐藏已知类型的扩展名”框：




创建一个文本文件并将扩展名修改为“logon.bat”：




在文件中，输入例如此命令以发布 Folder.exe 文件夹：

“subst Y: \tsclient\C\Users%USERNAME%\Documents”




然后，在开始菜单中，在搜索任务栏中输入 gpedit.msc。我们将使用本地策略，以便每个连接到此服务器的用户都能启动该脚本。

进入用户的配置菜单，然后进入Windows设置，最后进入脚本（登录/注销）双击登录脚本，然后单击“添加”，再单击“浏览”。



然后，单击登录属性窗口中的“显示文件”按钮，并将您的 logon.bat 脚本复制到策略编辑器给出的路径，即：“C:\Windows\System32\GroupPolicy\User\Scripts\Logon”



- 您可以将此 logon.bat 文件复制到 C:\ProgramData，如果您希望此脚本为所有用户执行。
- 如果您需要为每个用户提供特定的登录脚本，请将脚本复制到 C:\Users\Username\AppData\Roaming

现在我们如何使这个 Y 盘在用户会话中出现？有很多方法可以实现这一点。您可以在管理工具中创建一个新应用程序并将其分配给您的用户，这样快捷方式就会出现在会话中。

 Common Folder Settings

—

□

×

Path/Filename:

C:\Windows\explorer.exe



Start Directory:

C:\Windows



Display Name:

Common Folder

Command line option:

Y:

Window State:

Default (Maximized if single application on Web/Mobile client)

▼

Folder:

(top-level)

▼



Save

Test

Cancel



 CommonFolder

如果您使用 mstsc.exe 连接到会话，请不要忘记进入选项菜单，在本地资源选项卡下，在本地设备和资源中，点击“更多”，然后勾选“驱动器”框。

如果您只想将此脚本分配给非管理员用户，请遵循此步骤 [教程](#) 如果您想要保护文件夹的访问，请查看我们的文档以发布一个 [安全文件夹](#)。

长期支持版本

已订阅 TSplus 支持与更新服务且对 TSplus 最新功能和改进不感兴趣的客户可以安装 TSplus LTS（长期支持）版本。


TSplus LTS（长期支持）版本延长了软件维护期；它还减少了软件更新的频率，以降低软件部署的风险、费用和干扰，同时促进软件的可靠性。

此外，TSplus LTS（长期支持）不会接收任何新功能。

TSplus 生命周期

TSplus标准版本发布频率相当高，最新版本始终是我们客户可用的最佳解决方案：所有已知的错误都已修复，并且新功能也经常可用。

每年年初都会发布一个新的主要TSplus版本：2018年1月发布TSplus 11，2019年1月发布TSplus 12，依此类推，如下图所示。



从2019年1月开始，TSplus还提供一个名为“LTS”的长期支持版本。每年，TSplus将发布一个稳定的LTS版本，该版本将获得2年的支持。

TSplus LTS的优点和限制

TSplus LTS 有几个好处：

- 除了安全修复和Windows更新兼容性外没有更新
- 更新时行为和功能没有变化
- 在更新两个次要版本之间的给定LTS时风险更小
- 支持2年

TSplus LTS 也有局限性和限制：

- 客户必须购买支持和更新服务（没有有效的支持和更新服务，许可证无法激活）
- 与不断接收大量更新和新功能的TSplus标准版本相比，根本没有新功能。

我们建议我们的客户使用TSplus标准版，以便享受我们最先进的解决方案。

TSplus LTS 链接

TSplus LTS 11 (支持时间从2018年12月到2020年12月)：

- [更新日志](#)
- [设置](#) 在新服务器上安装TSplus
- [更新发布](#) 更新现有的 TSplus 安装
- [LTS11 文档](#)


TSplus LTS 12 (支持时间为2019年12月至2021年12月)：支持结束。

激活互相SSL认证

什么是互相认证？

许多人期待额外的安全性，互相认证已经在 Terminal Service Plus 中得到支持。它通常由银行或政府机构实施。要理解这是什么，我们可以将其与标准的 SSL 过程进行比较，在该过程中，您将添加额外的检查以验证用户的网页浏览器是否允许 SSL 连接。您知道您的服务器端 SSL 证书是什么。想象一下，该证书被导入到网页浏览器中，以确保该特定网页浏览器被信任以建立连接。在通信的第一步中，网页浏览器充当客户端，而在第二步中，则相反。在双方结束时，客户端网页浏览器和网页服务器都接受了该权威，连接可以开始。

更完整的定义：互相SSL认证或基于证书的互相认证是指双方通过验证提供的数字证书来相互认证，以确保双方都能确认对方的身份。在技术术语中，它指的是客户端（网页浏览器或客户端应用程序）向服务器（网站或服务器应用程序）进行自我认证，而该服务器也通过验证由受信任的证书颁发机构（CAs）颁发的公钥证书/数字证书来对客户端进行自我认证。由于认证依赖于数字证书，因此认证机构如Verisign或Microsoft Certificate Server是互相认证过程中的重要组成部分。



在TSplus上激活它

TSplus 内置的网络服务器支持设置相互认证。

要启用相互身份验证，请按照此过程进行：

您需要安装最新的Java开发工具包（JDK），可从 <http://java.com> > 下载 > JDK.

1. 创建和编辑以下文件：C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver\settings.bin

添加这三行：

```
disable_http_only=true disable_print_polling=true force_mutual_auth_on_https=true
```

2. 删除 cert.jks

在“C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver”中，您将看到文件cert.jks 将其复制到“C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients” 删除“C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver\cert.jks”

3. 创建批处理文件

在“C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients”中创建一个批处理文件，例如“createcertuser.bat”，并使用以下设置：

```
@rem 取消注释下一行，如果您想生成新的自签名证书 cert.jks @rem keytool -genkey -v -alias  
jwts -keyalg RSA -validity 3650 -keystore cert.jks -storepass secret -keypass secret -dname  
"CN=localhost, OU=my_ou, O=my_org, L=my_city, ST=my_state, C=MY" @keytool -genkey -v -  
alias AliasUser1 -keyalg RSA -storetype PKCS12 -keystore forBrowserUser1.p12 -dname  
"CN=some_name, OU=some_ou, O=some_org, L=Paris, ST=FR, C=FR" -storepass mypassword  
-keypass mypassword @keytool -export -alias AliasUser1 -keystore forBrowserUser1.p12 -  
storetype PKCS12 -storepass mypassword -rfc -file forCertUser1.cer @keytool -alias  
AliasCertUser2 -import -v -file forCertUser1.cer -keystore cert.jks -storepass secret @del  
forCertUser1.cer
```

这将在创建其浏览器密钥对后，自动将证书密钥对从网页浏览器导入到“cert.jks”中。

4. 恢复新创建的修改过的“cert.jks”

将“C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\cert.jks”复制到“C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver”并重启Web服务器。

5. 证书导入和测试

提供的批处理示例应该生成一个测试文件“BrowserUser1.p12”。当您打开HTTPS地址时，您将收到安全消息，并且无法访问Web服务器页面。使用Chrome或IE，您可以单击此“BrowserUser1.p12”文件将证书导入Windows默认密钥存储。使用FireFox，您必须进入设置，并在您的证书文件夹下导入此“BrowserUser1.p12”文件。

一旦您正确导入它，您将能够访问 HTTPS 地址。

管理员可以为每个用户创建一个单独的密钥对文件。

例如：

```
forBrowserUser1.p12 forBrowserUser2.p12 forBrowserUser3.p12
```

他可以将这些证书导出到 cert.jks 中。如果他想禁用某个用户的访问权限，只需从“cert.jks”中删除该用户。这样，用户将失去授权，无法再访问网络服务器。

此互认证仅影响HTTPS连接，HTTP连接将通过命令行禁止： settings.bin>disable_http_only=true

在客户端打开文件

概述

此功能非常强大。它允许根据文件扩展名在客户端打开位于服务器上的文档。


例如，您可以在服务器上未安装 **Office** 的情况下打开 **Microsoft Office Word** 文档。


该 .docx (或 .xlsx) 文档会自动上传到用户端，用户将使用本地 Office 打开它。

如果您在云服务器上托管您的应用程序，并且您的应用程序正在生成 Excel、Access 或 Word 文档，则此功能可防止您在服务器上担心 Office 许可证。

在客户端配置文件类型

“在 AdminTool 的“会话 - 设置”选项卡中可以找到“客户端打开文件”选项。单击它以显示配置窗口：





按钮“添加新文件类型”允许您将扩展名（例如“.docx”用于 Microsoft Office Word 2007-2010）添加到列表中。

此列表中具有扩展名的所有文件将随后在客户端打开。 ，前提是您使用其中一个Terminal Service Plus连接客户端：

- [任何生成的 Terminal Service Plus 客户端（无缝、RemoteApp 或 RDP）](#)
- 任何来自Terminal Service Plus Web Portal的Windows连接
- [任何来自Terminal Service Plus Web Portal的HTML5连接](#)

警告：此功能不支持：

- 任何 RDP 客户端（例如 mstsc）

故障排除

如果您已配置文件类型在客户端打开，但它不起作用（即文件仍在其自己的计算机上打开），那么我们建议您检查Windows上下文菜单中的“打开方式”列表：

- 右键单击文件。
- 点击“使用打开”菜单项。
- 如果此列表中有多个应用程序，请单击“选择默认程序”并选择“OpenOnClient.exe”。

这个 Terminal Service Plus 很棒的工具将其配置应用于使用计算机的所有用户，但请记住以下规

则：

- Windows 允许每个用户将此默认打开程序更改为其选择的其他程序。
- 使用HTML5连接客户端，文件将由本地浏览器下载和管理。某些浏览器以特定方式处理某些文件类型，因此浏览器的设置也应检查两次。

这些规则解释了使用“客户端打开”功能时的大多数问题，这就是为什么我们建议您首先检查默认程序：

- 对于服务器上的登录用户
- 为客户端上的用户
- 用于客户端的浏览器（使用HTML5时）

在客户端打开网址

概述


此功能非常强大。它允许在客户端打开位于服务器上的所有网站链接和网站快捷方式。


例如，您可以直接在客户端打开 **YouTube** 视频，从而节省服务器上的大量带宽和 **CPU** 功率。

网址（URL）会自动传输到用户端，使用本地默认浏览器打开。

在服务器上启用此功能

“在 AdminTool 的“会话 - 设置”选项卡中可以找到“在客户端打开 URL”图块。单击它以显示配置窗口：





Http和https协议框默认未勾选。您还可以通过勾选相应的框来激活tel、sms和mailto协议。然后点击“应用”按钮，这样可以为服务器上的所有用户激活此功能。

为了完全启用此功能，每个用户必须在使用此功能之前重新启动其会话（注销然后登录）。

所有网页链接和快捷方式将会在客户端打开，前提是您使用其中一个Terminal Service Plus连接客户端：

- 任何生成的 Terminal Service Plus 客户端（无缝、RemoteApp 或 RDP）
- 任何来自Terminal Service Plus Web Portal的Windows连接

警告：此功能不支持：

- 任何 RDP 客户端（例如 mstsc）。
- 任何来自Terminal Service Plus Web Portal的HTML5连接。

Windows 8 和 8.1

从 Windows 8 开始，微软禁止自动更改用户的默认浏览器。这就是为什么一旦在服务器上激活该功能，每个用户在被询问默认浏览器时都必须选择“客户端上的 URL”。

How do you want to open this type of link (http)?



Default Host Application



Internet Explorer



Url On Client



Look for an app in the Store

此窗口仅在用户第一次打开网页链接时显示。不幸的是，这是微软Windows的政策，我们不知道任何解决方法。


便携式客户端生成器

概述

TSplus 默认为便携式客户端生成器创建一个图标：



它也可以通过 AdminTool 的服务器图块访问：



它使您能够创建 3 种类型的连接客户端，这些客户端可以复制到用户的桌面或 USB 闪存驱动器上以便于便携使用。


注意 连接客户端与Mac电脑不兼容。

自从 TSplus 11.40 版本发布以来，客户端生成器已重新设计为数字签名，以避免误报的杀毒软件反应。新的客户端生成器不再是一个“.exe”程序，而是创建一个扩展名为“.connect”的扁平加密文件。




客户端的先决条件

在客户端，每个用户必须运行一个名为“Setup-ConnectionClient.exe”的签名程序作为前提条件。该程序可在您的服务器上找到，位于TSplus程序文件夹：TSplus\Clients\WindowsClient。



或在 TSplus\Clients\www 文件夹中：



或通过
[下载它](#)

详细概述

点击 一个标签 前往相应信息：

A screenshot of the 'Windows Client Generator' application window. The window has a title bar with a close button. Below the title bar is a tabbed interface with tabs: General, Display, Remote Desktop client, Local resources, Program, Security, and Load-Balancing. The 'General' tab is active and highlighted with a black border. The 'General' tab contains several sections: 'Server' with fields for 'Server address' (192.168.1.254) and 'Port number' (3389); 'User' with fields for 'Logon' (John), 'Password' (masked with dots), and 'Domain name (without extension)' (TSplus); 'Preferred display mode' with two radio buttons: 'Remote Desktop client' (selected) and 'RemoteAPP client'; and two checkboxes: 'Disable background & animations for better performances' (unchecked) and 'Fast network or Fiber optic' (selected). At the bottom, there are fields for 'Client location' (C:\Users\admin\Desktop) and 'Client name' (John-44.connect), a 'Browse' button, and a 'Create Client' button.

主窗口 - 一般设置

当您启动客户端生成器时，显示的第一个选项卡是常规选项卡，在这里您将找到所有必需的连接设置，以帮助您开始使用。

- **服务器地址：** 输入您希望客户端连接的服务器的IP地址。
- **端口号：** 输入服务器端口号。默认值为 3389。
- **用户名和密码：** 如果您输入用户名和密码，客户端程序将不会在每个会话中要求用户重新输入。要重置此登录/密码保存，您必须创建并编辑远程桌面客户端的快捷方式并添加该 -重置开启 在目标字段的末尾切换。

凭据

- 如果您不想保存凭据，请在便携式客户端生成器的登录字段中输入“nosavecredential”。
- 如果您不想显示带用户名、密码和域名的登录窗口，只需在密码字段中输入“nopassword”。
- 如果您想启用自动登录，请在用户名字段中输入 *SSO，客户端程序将在第一次连接时仅要求输入用户名和密码。它会将此信息保存在用户的工作站上，以使用户不必再进行身份验证。
- 如果您希望当前本地用户的名称显示为会话的登录名，请在登录字段中输入 ** 或 %USERNAME%。

-
- **域名：** 输入域名（如果有的话）。
 - **首选显示模式：** 您可以从以下选项中选择您喜欢的显示模式：
 - 这 经典远程桌面 ，显示您的远程会话环境。
 - 这 微软 RemoteApp 连接客户端 将远程应用程序显示为本地安装的应用程序。它在最小化应用程序时具有更好的图形性能。
 - 这 无缝客户端 ，功能与 RemoteApp 相同，但适用于较旧版本的 Windows，如 Windows XP 和 2003。

TSplus 无缝服务与 Microsoft RemoteApp

微软远程应用 是一个Microsoft功能，要求Windows 7企业版或终极版及以上版本。

所有用户的电脑必须至少安装 RDP6 客户端。与 Seamless 客户端不同，RemoteApp 连接客户端不依赖于透明颜色设置。您可以在 Admintool 的 Web 选项卡上更改 RemoteApp 客户端的显示和打印偏好设置。最小化的应用程序可以直接在 Windows 任务栏中找到，就像本地应用程序一样。

终端服务加无缝 提供类似的用户体验，并可在任何Windows主机系统上使用。

根据管理员选择的透明颜色，Microsoft Remote Desktop 不再显示，用户只会看到他发布的应用程序。

无缝颜色 [可以修改](#) 并且在使用AdminTool和便携式客户端生成器时必须相同。

有关这些类型客户的更多信息可以找到 [这里](#) 。

- **网络速度** 您可以根据您的网络速度选择两种选项。

- 禁用低速网络的背景显示和图形动画。
- 启用光纤或快速网络的背景显示和图形动画。

- **客户位置：** 定义您生成的客户端的位置。

- **客户名称：** 您可以根据自己的意愿为客户命名。

显示

Windows Client Generator

General

Display

Remote Desktop client

Seamless client

Local resources

Program

Security

Load-Balancing

Graphical settings



☐ 15 bits color resolution

☒ 16 bits color resolution

☐ 24 bits color resolution

☐ 32 bits color resolution

☐ Dual-screen

☐ Span

☐ Enable shortcut keys

These settings apply to all kind of connection client:

- Remote Desktop client

- Seamless client

- RemoteApp client

Client location:

C:\Users\Admin\Desktop

Browse

Client name:

john.connect

Create Client

在此选项卡中，您可以更改颜色和会话屏幕分辨率。您还可以根据需要调整双屏会话，选择是否使用跨屏选项。跨屏选项允许您将会话扩展到两个屏幕上。您可以在会话中允许使用 TAB 键。

远程桌面客户端功能

在此选项卡中，您可以选择要为用户启用的分辨率：

Windows Client Generator

General

Display

Remote Desktop client

Seamless client

Local resources

Program

Security

Load-Balancing

Remote Desktop



☐ 800 x 600

☐ 1366 x 768

☐ 1024 x 768

☐ 1600 x 900

☐ 1280 x 720

☐ 1600 x 1024

☐ 1280 x 1024

☐ 1920 x 1080

☐ User screen size

☒ Full screen

☒ Smart re-sizing of the Remote Desktop

☐ The Remote Desktop will not hide the local taskbar

These settings are only valid for the Remote Desktop client

To select the Remote Desktop client you must use the General tab.

Client location:

C:\Users\Admin\Desktop

Browse

Client name:

john.connect

Create Client

您可以勾选框以启用远程桌面的智能调整大小，如果您希望远程桌面不隐藏或重叠本地任务栏。

本地资源

Windows Client Generator

General Display Remote Desktop client Seamless client Local resources Program Security Load-Balancing

Local devices

☒ Disks

☒ Printers

☒ Sound

☒ COM ports

☒ Smart cards

☒ USB devices

Play remote sound: ☒ Locally ☐ Remotely ☐ No

Universal printer option

Action:

☐ Preview with the local PDF Reader

☐ Print on default printer - local driver included

☒ Select the local printer - local driver included

Printer scaling:

☐ Use original page sizes

☐ Fit pages to printable area

☒ Shrink pages to printable area (if necessary)

Client location:

Client name:

本地资源选项卡收集了您在远程会话中可能重定向的所有设备。

可编辑字段位于旁边 **磁盘** 该框允许指定在远程会话中可用的磁盘。您只需用逗号分隔每个磁盘的字母 (C: , E:.....) 。当选中磁盘框且未指定任何磁盘时，所有磁盘都包含在远程会话中。


打印机 对应于LPT端口，COM端口对应于串行端口。自TSplus 11.50版本以来，这些本地设备默认被选中。

下面，您可以选择您的打印选项，使用通用打印机：

- **本地 PDF 阅读器预览：** 该文档将被呈现为PDF格式，并且本地的Acrobat Reader将打开该文件。用户可以打印它，或将其保存在本地磁盘驱动器上。
- **在用户的默认打印机上打印：** 该文档将自动发送到用户的默认打印机（本地打印驱动程序包含在TSplus连接客户端中）。
- **选择本地打印机：** 用户可以选择他的本地打印机之一（本地打印驱动程序包含在TSplus连接客户端中）。

如果您的计算机上没有安装 PDF 阅读器，我们推荐使用 Foxit Reader。请查看我们的 [视频教程](#) 如何打印。

程序



Windows Client Generator

General Display Remote Desktop client Seamless client Local resources **Program** Security Load-Balancing

Startup program ?

 We recommend to use the AdminTool to assign Application(s) to users or to groups. However, you can specify here after one application to be started at logon.

Path/Filename:

Start Directory:

Command line option:

Client location:

Client name:

您可以通过便携式客户端生成器设置启动应用程序，并指定其路径、目录和参数，自11.30版本以来。但是，我们建议您使用AdminTool来分配所需的应用程序。

安全

TSplus 提供两层额外的物理安全性，以保护用户的连接安全。连接可以锁定到 USB 密钥的 ID，锁定到计算机名称，或者您可以同时使用这两层安全性。

- **如果锁定到 USB 密钥** 用户可以通过插入 USB 密钥并使用管理员放置的连接程序，从任何符合条件的 Windows 计算机发起连接。
- **如果锁定到计算机名称** 用户只能从已在服务器上注册的计算机成功连接该用户的便携式客户端连接。如果同时使用这两种安全选项，用户只能从其特定设备连接，并且仅在正确的预配置 USB 密钥到位时才能连接。

为了将连接客户端锁定到 USB 密钥，您可以通过复制位于 C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\WindowsClient 的客户端生成器来实现。现在双击客户端生成器，并在安全选项卡上勾选序列号锁定框。完成后，您可以从 USB 密钥中删除客户端生成器。新生成的连接客户端将放置在桌面上，别忘了将其复制回 USB 密钥！您可以在之后删除您复制到 USB 密钥上的客户端生成器。

Windows Client Generator

General Display Remote Desktop client Seamless client Local resources Program Security Load-Balancing

Advanced client security options

☐ Lock it on PC name
WIN-A1L00CN0E56

☐ Lock it on serial number
303119124

These settings apply to all kind of connection client:
- Remote Desktop client
- Seamless client
- RemoteApp client

Time limit: Disable this generated client after some days (for exemple 15 days)
 Number of days from the first use date of this generated client

☐ Deny user from saving credentials
☐ Save username only

☐ Encryption V2

Client location: C:\Users\Admin\Desktop

Client name: john.connect

- 您可以定义 **时间限制** 从生成的客户端的首次使用日期开始，通过在时间限制框中输入值来设置。（默认设置为“无限制”。）
- 下面的框允许您：
 - 不显示保存生成的客户端凭据的能力。
 - 仅保存用户名。
 - 使用加密 V2。

负载均衡

您还可以启用负载均衡以连接到您农场的服务器。如果您没有在服务器上激活负载均衡功能，请不要勾选“使用负载均衡”框。您需要输入网关 Web 端口，该端口应与您农场所有服务器上使用的默认 Web 端口相同。

Windows Client Generator

General

Display

Remote Desktop client

Seamless client

Local resources

Program

Security

Load-Balancing

Enable Load-Balancing ?

☐ Use Load-Balancing

Gateway Web port number

When 'Use Load-Balancing' is checked, it enables using the Gateway with Load-Balancing to connect to an Application Server of the farm.


Prior using this advanced feature, please read our documentation

Client location:

Browse

Create Client

Client name:



客户定制是可能的。请参阅相应的文档。

[如何修改客户端的图标](#)

和

[编辑或删除其参数](#)

.

终端服务加的先决条件

1. 硬件

Terminal Service Plus 可以在您的 PC 上运行，以下是推荐的最低硬件配置：

用户数量	Windows 2008 到 2025 或 7 到 11 专业版
3 - 5	I5或以上 一颗CPU 2 GHZ 最低：4 GB RAM 推荐：8 GB RAM
10	I5或更高版本 一颗CPU 2 GHZ 最低：8 GB RAM 推荐：16 GB RAM
25	一个 CPU I7 或 Xeon 最低要求：16 GB RAM 推荐：32 GB RAM
50及以上	32 GB 双 CPU - 专用 SSD 硬盘 最低要求：32 GB RAM 推荐：64 GB RAM

超过50个并发会话，我们建议使用服务器集群，利用企业版中提供的负载均衡功能。每台服务器（物理或虚拟）可处理多达50个并发用户。

评论：您需要的硬件类型主要取决于您希望发布的应用程序最消耗哪种资源（CPU/内存/磁盘）。如果您计划使用访问您 TSplus 服务器上数据库的应用程序，您可能考虑购买配备 SSD 驱动器的服务器，因为这将大大提高性能。

2. 操作系统

您的硬件必须使用以下操作系统之一：

- Windows **Vista 服务包 2**
- Windows **7 服务包 1**
- Windows **8/8.1**
- Windows **10专业版**
- Windows **11 Pro**
- Windows **Server 2008 SP2/小型企业服务器 SP2 或 2008 R2 SP1**
- Windows **Server 2012 或 2012 R2**
- Windows **Server 2016**
- Windows **Server 2019**
- Windows **服务器 2022**
- Windows **服务器 2025**

支持32位和64位。


所需的框架是 **.NET版本3.5** 适用于所有受支持的Windows版本。

- 如果您在 Windows 2008 到 2019 上安装 TSplus，请确保在安装 TSplus 之前未安装 RDS 或终端服务角色以及 RDS 终端服务许可角色。如果这些角色存在，请将其删除并重启。
- Windows 10 家庭版不受支持。
- 在Windows Server 2016上，最多允许15个会话进行远程桌面访问。
- Windows Server 2019 Essentials Edition 不支持 RemoteApp。

注意：TSplus LTS 11 支持 Windows XP 和 Windows Server 2003。

3. 网络参数

终端服务加服务器必须具有固定的IP地址：




远程访问 (来自广域网 - WAN)

- 建议使用DSL连接以及公共固定地址。如果没有固定IP地址，您应该安装像动态DNS服务。有关如何设置此内容的更多信息可以找到 [这里](#)。
- TCP RDP端口 (默认3389) 必须在您的防火墙上双向开放。


使用标准RDP打印机映射功能打印

这通常被远程桌面用户使用，相当于您在 Microsoft Terminal Services 中所拥有的功能。如果您计划使用特殊打印机，请确保在客户端生成器的本地资源选项卡中勾选打印机框。请查看 [视频教程](#) 使用标准RDP打印机映射功能进行打印。




The screenshot shows the 'Windows Client Generator' application window. It has a title bar with a close button. Below the title bar is a tabbed interface with the following tabs: General, Display, Remote Desktop client, Seamless client, Local resources (selected), Program, Security, and Load-Balancing. The 'Local resources' tab is active, showing a section titled 'Local devices' with a list of checkboxes: Disks (checked), Printers (checked and highlighted with a red box), Sound (unchecked), COM ports (unchecked), Smart cards (unchecked), and USB devices (unchecked). Below this is a 'Universal printer option' section with three radio buttons: 'Preview with the local PDF Reader' (selected), 'Print on default printer - local driver included' (unchecked), and 'Select the local printer - local driver included' (unchecked). At the bottom, there is a 'Client name:' label followed by a text input field containing 'john.connect' and a 'Create Client' button.

大多数情况下，您需要在客户端和服务端上安装相同版本的打印机驱动程序，以便正常工作。这意味着如果您的服务器是 Windows 2008 64 位，而您的客户端计算机运行的是 Windows XP 32 位，则需要在服务器上安装 32 位 XP 打印机驱动程序。单击开始菜单，然后单击设备和打印机。单击任何打印机以在窗口顶部显示打印服务器属性按钮。



在打印服务器属性中，点击驱动程序选项卡以手动添加您的客户端驱动程序。（在这种情况下，我们正在安装Windows XP 32位驱动程序）



您还可以直接使用打印机制造商网站上的信息和驱动程序安装打印机驱动程序。

- 建议查阅您的硬件手册，以获取在终端服务器环境中的安装程序。
- 如果您使用 USB 打印机，请确保您已将客户端计算机的 RDP 协议更新到 RDP 版本 6 或更高，以确保与重定向打印机的最大兼容性。


为了获得最佳效果，建议不要使用USB打印机。使用COM或LPT打印机时，兼容性和可靠性会有所提高。一些特殊打印机，如标签或收据打印机，可能不适合在TSplus会话中重定向，您应始终与您的硬件制造商核实在RDS或终端服务器环境中的兼容性和安装程序，在这种情况下与TSplus非常接近。

重新托管您的 TSplus 许可证


在线激活

在线激活每月授权一次。

在新服务器上 转到“许可证”选项卡 点击“重新托管现有许可证”



输入您的激活密钥：



The screenshot shows a window titled "License Rehost" with a "License Rehosting" section. It prompts the user to enter an activation key, showing a placeholder "XXXX-XXXX-XXXX-XXXX". A blue "Next" button is at the bottom right.

License Rehost

License Rehosting


Please enter your Activation Key:

XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

You will find your Activation Key in our order confirmation email.
Please contact Support should you require any help rehosting your license.

Next >

选择您想要重新托管的初始计算机。



The screenshot shows the same "License Rehost" window, but now it prompts the user to select the initial computer. A dropdown menu is shown with "DESKTOP-" selected. There are "Back" and "Next" buttons at the bottom.

License Rehost

License Rehosting

Please select the initial Computer you want to rehost from:


DESKTOP-

This is the original Computer, which you want to stop using.
Please contact Support should you require any help rehosting your license.


< Back

Next >


确认重新托管



您的许可证重新托管已完成。



请稍等片刻，直到窗口出现，以便您的 AdminTool 同步。




恭喜您的许可证已成功激活！

离线激活

离线激活也可以用于重新托管许可证。

当服务器没有互联网访问时，“重新托管现有许可证”按钮将显示离线重新托管页面：



该过程与离线激活相同。

从 iPhone / iPad / Android 设备的远程连接


您可以通过任何支持HTML5技术的移动设备上的任何浏览器连接到您的Terminal Service Plus服务器，例如：

- 一部iPhone
- 一个iPad
- 一部安卓智能手机
- 一台安卓平板电脑

编辑移动设备的首选项

自11.20版本发布以来，TSplus HTML5客户端已大大增强，以提供最佳的用户体验，即使在智能手机或平板电脑上也是如此。键盘经过重新设计，当焦点位于输入字段上时会自动弹出。鼠标指针经过重新设计，以便于选择按钮和字段，即使它们位于智能手机的左侧或底部边缘。

您可以在Web选项卡的HTML5客户端图块上为移动设备或计算机设置各种不同的HTML5设置：



HTML5 Client

Menu bar:

All devices and computers

File Transfer:

☒ Enable File Transfer

Ctrl+Alt+Del:

Mobile devices only

Top menu preference:

Transparency

Default Colors:

16 bits

Connection Timeout:

40

Warning Messages:

☐ Hide Warning Messages

Sounds:

☒ Play Sounds

Theming:

☐

Background Color Preference

10841658

Choose color...

Add a logo to the background:

Browse...

Remove the logo

Logon screen message:

ABLE BGCOLOR=\#FFFFFF\ BORDER=0 BORDERCOLOR=\#FFFFFF\ CELLP/

Change logon screen animated GIF:

Browse...

Display time msec.: 5000

Smartphone and tablets Preferences

Use recommended values

Pointer settings

☐ No pointer
☐ Small pointer
☒ Medium pointer
☐ Large pointer

Transparency

95 %

Software keyboard settings

☒ Use soft. keyb.
☐ Automatically show the software keyboard when the focus is in an entry field

Transparency

95 %

Help...

Reset

Save

- 显示所有设备和计算机的菜单栏或仅显示移动设备的菜单栏。
- 启用或禁用文件传输。
- 允许在特定类型的设备上使用 Ctrl + Alt + Del 快捷键。


- 选择您最喜欢的顶部菜单显示方式，可以是透明或实心。
- 图形颜色位数。
- 连接超时。
- 显示或隐藏警告消息。
- 启用或禁用声音。
- 选择您喜欢的背景颜色。
- 将徽标添加到背景中。
- 更改登录屏幕消息和动画 GIF，以及其显示时间（以毫秒为单位）。

智能手机和平板电脑偏好：

- 如果管理员使用软件键盘，当它隐藏输入字段时，应用程序会向上移动，用户仍然能够看到他正在输入的内容。
- 管理员可以为鼠标指针选择小、中或大尺寸，或者根本不使用鼠标指针。这使得用户在其应用程序内导航变得直观。
- 他还可以选择鼠标和键盘的透明度级别。


编辑HTML5顶部菜单

在HTML5顶部菜单选项卡中，您可以添加将在HTML5顶部菜单的第一或第二级显示的应用程序：




在一级中，您可以找到集成的HTML5功能：打印、文件传输和剪贴板。（有关这些功能的更多信息，请访问这些页面：[HTML5通用打印机](#)，[使用文件传输](#) 和 [使用剪贴板](#)。）

在这个例子中，Foxit 和 Excel 发布在第 2 级：




可以在顶部菜单的HTML5会话中的集成功能下找到。



此外，右上角的图标允许您将会话切换为全屏模式。

内置HTML5客户端 为用户在平板电脑和移动设备上提供全新的菜单。通过这个新菜单，用户可以轻松访问移动键盘和右键点击，同时也可以进行文件共享以及我们独特的通用打印功能！



请参考

[此文档](#)

如何使用迷你鼠标和键盘。

语言选择

您现在可以通过顶部菜单右侧的语言按钮更改语言：



您可以在此菜单中选择您希望的特定国家的语言：

	Language	Locale	Value
☐	Portal	as_portal	
☐	Browser	as_browser	
☐	Gateway	as_gateway	
☐	Arabic	ar_ar	1025
☐	Belarusian	be_be	1059
☐	Bulgarian	bg_bg	1026
☐	Bengali	bn_bn	1093
☐	Bosnian (Cyrillic)	bs_cyrl_ba	8218
☐	Bosnian (Latin)	bs_latn_ba	5146
☐	Catalan	ca_ca	1027
☐	Czech	cs_cs	1029
☐		cs_cz	1029
☐	Welsh	cy_gb	1106
☐	Danish	da_da	1030
☐		da_dk	1030
☐	German (Swiss)	de_ch	2055
☐	German	de_de	1031
☐	Divehi	dv_dv	1125
☐	Greek	el_el	1032
☐		el_gr	1032
☐	English (Canada)	en_ca	4105


远程任务栏和桌面主题

服务器上的管理员工具

通过AdminTool，管理员在分配应用程序时可以选择4种显示模式：[微软远程桌面](#)，[远程任务栏](#)，[浮动面板](#) 或 [应用面板](#) 远程任务栏、浮动面板和应用面板可用于任何连接方式。

###TSplus 远程任务栏

当您应用程序分配给用户时，可以启用 TSplus 远程任务栏。TSplus 任务栏在使用无缝 TSplus 连接程序运行会话时非常有用。用户可以通过单击 TSplus 任务栏启动远程应用程序，同时仍然可以使用完整的本地桌面。您可以通过双击或选择远程任务栏，然后单击“分配应用程序”图块，将其分配给您的用户或组。



管理员可以轻松决定用户在打开会话时将看到的默认远程桌面主题。选择 TSplus 远程任务栏，然后点击“编辑应用程序”：

— ✕

Taskbar Theme Preference

Select your preferred TSplus Taskbar theme

☒ Use Blue taskbar theme as default
☐ Use Silver taskbar theme as default
☐ Use OnTop taskbar theme as default
☐ Use Desktop theme one as default
☐ Use Desktop theme two as default
☐ Use Logon theme as default

Application working area within the selected theme

☐ Full screen
☐ Do not overlap the local taskbar
☐ Do not overlap the Blue or Silver bar

Replace logo/wallpaper on the Desktop themes

Minimize buttons Preference

Minimize Buttons preference

☐ Justify left ☐ Center ☐ Justify right

☐ On the screen top ☒ On the screen bottom

Notification area (Systray) Preference

Show/Hide the Notification Area (Systray)

☐ Show the Notification area ☐ Hide the Notification Area

Security Preference

Show/Hide log off button


☒ Show log off button ☐ Hide log off button

只有管理员可以为他的用户选择主题。

- 他可以选择以全屏模式显示最大化的应用程序，或者不与TSplus任务栏以及银色或蓝色任务栏重叠。
- 最小化按钮在任务栏上的位置可以更改（在屏幕顶部、底部、右侧、左侧或居中）。管理员甚至可以决定将其显示在用户屏幕的顶部，而不是默认的底部。
- 可以通过勾选“隐藏通知区域”选项来隐藏系统托盘图标。

- 自 TSplus 12.60 版本以来，注销按钮现在可以隐藏。


通过编辑用户菜单，管理员可以添加/删除应用程序和功能。用户菜单的自定义很简单。用户菜单的内容（位于 Program Files/TSplus/UserDesktop/mainmenu.mnu）可以通过管理员使用记事本进行修改。




###无缝连接程序

在AdminTool的应用程序图块上，管理员可以选择3种不同风格的远程桌面TSplus任务栏。当使用无缝TSplus连接程序运行会话时，TSplus任务栏非常有用。用户可以通过单击TSplus任务栏启动远程应用程序，同时仍然可以使用完整的本地桌面。

右侧蓝色主题任务栏



右侧银色主题任务栏



在顶部任务栏



将Windows任务栏与无缝连接客户端重叠

如果您希望最大化的应用程序覆盖 Windows 任务栏，请单击此框，在无缝客户端选项卡上：

Windows Client Generator



General Display Remote Desktop client Seamless client Local resources Program Security Load-Balancing

Specify your preferred Seamless Color

☐ Blue ☐ Pink ☒ Green (default color)

The Seamless client is based on one transparency color.
This color must be identical on the server and on the client.

When maximizing a Remote Application

☐ Don't hide the local taskbar
☒ Overlap the local taskbar

WARNING: The Seamless client is working fine up to W7 or /W2008
If, your sytem is W10, 2012-R2 or W2016
Then, use the RemoteApp client instead of the Seamless one

This setting applies only to the Seamless client

Client location: C:\Users\Admin\Desktop

Browse

Client name: john.connect

Create Client



[返回顶部](#)

###瘦客户端或任何基于RDP的连接程序


通过AdminTool，管理员可以轻松决定用户在打开会话时看到的默认远程桌面主题。他可以选择4种不同风格的全屏远程桌面。如果需要，也可以使用标准的Microsoft远程桌面。


因为这些 TSplus 桌面是全屏桌面，当从专用瘦客户端、任何基于 RDP 的客户端或从网页或

TSplus 远程桌面客户端访问时，用户的显示屏会完全填满。

相较于标准的远程桌面，有其优势。它增强了服务器的安全性（没有开始按钮，也没有对桌面的完全控制）。

标准 Microsoft 远程桌面





- 用户拥有完整的桌面，包括开始按钮和对桌面的完全控制。
- 要分配完整桌面，只需分配 Microsoft Remote Desktop 应用程序。

要更改桌面主题，您需要分配 TSplus Remote Taskbar 并在建议的 3 个主题之间进行选择：

Taskbar Theme Preference

Select your preferred TSplus Taskbar theme

Application working area within the selected theme

Replace logo/wallpaper on the Desktop themes

Minimize buttons Preference

☐ Justify left ☐ Center ☒ Justify right


☐ On the screen top ☒ On the screen bottom

Notification area (Systray) Preference

☒ Show the Notification area ☐ Hide the Notification Area



TSplus 桌面主题二



TSplus 登录主题



定制主题

对于每个主题，管理员可以自定义它，例如，显示公司徽标。他还可以通过选择其中一个桌面主题并点击替换徽标/壁纸按钮来添加自己的桌面壁纸，以选择您的 .jpg 文件，例如：

Taskbar Theme Preference

Select your preferred TSplus Taskbar theme

- ☒ Use Blue taskbar theme as default
- ☐ Use Silver taskbar theme as default
- ☐ Use OnTop taskbar theme as default
- ☐ Use Desktop theme one as default
- ☐ Use Desktop theme two as default
- ☐ Use Logon theme as default

Application working area within the selected theme

- ☐ Full screen
- ☐ Do not overlap the local taskbar
- ☐ Do not overlap the Blue or Silver bar

Replace logo/wallpaper on the Desktop themes

Minimize buttons Preference

Minimize Buttons preference

- ☐ Justify left ☐ Center ☒ Justify right
- ☐ On the screen top ☒ On the screen bottom

Notification area (Systray) Preference

Show/Hide the Notification Area (Systray)

- ☒ Show the Notification area ☐ Hide the Notification Area

您可以通过选择一个桌面主题并点击替换徽标/壁纸按钮来选择自己的桌面壁纸，例如选择您的 .jpg 文件。




客户端的 RemoteApp 功能

过去生成的 TSplus Portable 客户端是用户启动应用程序的常用方法。10.50 版本引入了 **通知区域中的图标** 为每个用户提供所有远程应用程序的列表。在此应用程序列表中，用户可以选择他想要启动的应用程序。

这是一种新的方式，供管理员向用户交付远程应用程序（称为“RemoteApps”）。具体而言，客户端上的 RemoteApp 使得发布过程变得简单，允许直接在服务器上安装的应用程序提供给用户，允许 RemoteApp 程序与本地程序并行运行，并提供与自定义“启动器”应用程序的集成，使用户能够轻松找到并启动 RemoteApp 程序。

用户应用程序列表也将出现在 **开始菜单** 下方 **所有程序** 在一个名为 **我的远程应用程序** 部署这个新的惊人 TSplus 功能很简单：管理员已经生成了新的连接客户端，并通过 AdminTool 进行了授权。本指南将逐步解释当管理员启用此新功能时会发生什么，并将向其用户提供一个新生成的连接客户端。


示例：用户“Laura”正在使用 TSplus 访问她的远程应用程序。为此，她正在使用一个生成的客户端名为 **LauraPortableClient.exe** 当她在她的电脑上运行它时，她得到了以下结果：




然而，管理员确实为她提供了一个新的，使用 TSplus 10.50 版本创建的。她必须至少运行一次才能受益于新的。

客户端上的 RemoteApp 功能

当管理员向用户添加/移除应用程序时，此更改将在下次登录时在服务器端设置。这意味着当前会话将不会反映此修改。AdminTool 的高级选项卡有一个选项可以启用或禁用此客户端上的 RemoteApp 功能，默认情况下，它是启用的。




您可以通过单击下面的远程应用程序菜单标题来更改菜单名称，并将其添加到值框中。




她的电脑在运行一次新生成的客户端时会发生什么：她将在本地任务栏的通知区域看到一个新图标。


我的远程应用程序新图标	应用程序列表菜单



她还会在她的开始菜单程序列表中看到一个名为“我的远程应用程序”：



她现在可以选择这些列出的应用程序之一，并将其作为 RemoteApp 启动。她不需要使用提供的 LauraPortableClient.exe 生成的客户端。例如，如果她选择浮动面板，她将得到这个结果：




这项新技术背后的技术背景。

新生成的10.50版本客户端正在将多个文件添加到本地PC用户配置文件的C:\Users%UserName%\RDP6文件夹中。

MyRemoteApp.exe 和 MyRemoteApp.bin 是启动创建通知区域中新图标和开始按钮的所有程序列表中新条目的程序代码。

MyRemoteApp.ini 是从服务器接收的文件。它提供了分配给此用户的每个应用程序的详细信息，位于服务器端。每次与服务器的新连接时，它都会更新。通常，在每次登录后，接收此文件需要 30 秒钟。RemoteApp.txt 提供了在此 PC 上启动的最后生成的客户端的名称。




评论：

如果用户在自己的电脑上拥有管理员权限，**MyRemoteApp.exe** 将在每次重启时自动启动，开始按钮也会更新。否则，管理员必须以“管理员”身份运行新生成的客户端一次，以启用新功能。这样，他将创建适当的注册表项在HKLM中。如果用户仅连接到一台服务器，这个新系统非常完美。然而，如果他使用多个连接客户端在不同服务器上打开会话，您应该记住该文件。

MyRemoteApp.ini 将会更新为最后一次连接的值。这可能会让用户感到困惑，因此在这种部署情况下，我们建议不要使用此新功能。


远程应用插件

自从TSplus的新8.40版本发布以来，客户端浏览器上不再需要安装Java插件。您现在可以通过Web门户下载并安装一个小型Windows插件来访问Windows RemoteApp客户端。此操作快速且每个客户端只需进行一次。



您还可以将其安装在 C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\RemoteAppClient 文件夹中。


在使用火狐浏览器时，此消息将在您第一次连接时显示。如果您选择“记住我的选择”选项，则在未来的连接中通知将被禁用。



注意 自 TSplus 12.40 起，RemoteApp 客户端设置和 [客户端设置程序](#) 已合并并可以通过一个单一的设置进行部署 - 因此，如果您下载了 RemoteApp 客户端设置，就不需要下载连接客户端。

远程应用程序和无缝连接客户端

您可以在客户端生成器的常规选项卡上选择三种显示模式：





The screenshot shows the 'Windows Client Generator' application window. The 'General' tab is selected, showing fields for 'Server address' (192.168.1.254), 'Port number' (3389), 'User' (John), 'Password' (masked), and 'Domain name (without extension)' (TSplus). The 'Preferred display mode' section is highlighted with a red box, showing three radio buttons: 'Remote Desktop client', 'RemoteAPP client' (selected), and 'Seamless client'. Below this, there are two more radio buttons: 'Disable background & animations for better performances' (selected) and 'Fast network or Fiber optic'. At the bottom, there are fields for 'Client location' (C:\Users\Admin\Desktop), 'Client name' (john.connect), and a 'Create Client' button.

###远程应用程序连接客户端

与无缝客户端不同，RemoteApp 连接客户端不依赖于透明颜色设置。这允许完美的应用程序显示以及原生 Windows 行为。

- 在客户端，要求安装 RDP6 或更高版本。
- 在服务器端，TSplus 必须安装在运行 Windows 7 至 Windows Server 2019 的机器上。注意 RemoteApp 不支持 Windows 10 1803 和 1809 家庭版 Windows 2019 Essentials 版本。

您可以在 Admintool 的 Web 选项卡上更改 RemoteApp 客户端显示和打印首选项：




最小化的应用程序可以直接在Windows任务栏中找到，就像本地应用程序一样。在这个例子中，Firefox和Paint是本地启动的；记事本、Word和Foxit是远程启动的。



无缝连接客户端

无缝连接客户端可以在每个操作系统上运行，无论客户端或服务器端的版本如何。在无缝模式下远程连接时，您可以像在本地计算机上安装应用程序一样访问您的应用程序。可以手动设置透明

颜色，以确保您的应用程序完美显示。您可以选择绿色、蓝色或粉色。



The screenshot shows the 'Windows Client Generator' application window. The 'Seamless client' tab is selected and highlighted with a red border. Inside this tab, there is a section titled 'Specify your preferred Seamless Color' with three radio buttons: 'Blue', 'Pink', and 'Green (default color)'. Below these buttons, a note states: 'The Seamless client is based on one transparency color. This color must be identical on the server and on the client.' Another section titled 'When maximizing a Remote Application' has two radio buttons: 'Don't hide the local taskbar' (selected) and 'Overlap the local taskbar'. A warning message follows: 'WARNING: The Seamless client is working fine up to W7 or /W2008. If, your sytem is W10, 2012-R2 or W2016 Then, use the RemoteApp client instead of the Seamless one'. Below the warning, it says 'This setting applies only to the Seamless client'. At the bottom, there are input fields for 'Client location' (containing 'C:\Users\Admin\Desktop') and 'Client name' (containing 'john.connect'), a 'Browse' button, and a 'Create Client' button.

无缝客户端基于管理员选择的一种透明颜色。由于远程桌面背景颜色使用所选的透明颜色进行绘制，因此不再显示 Microsoft 远程桌面，用户将只看到他发布的应用程序。

警告：安装默认是绿色，应该可以与大多数应用程序正常工作。我们为您提供三种透明颜色的选择：粉色、绿色和蓝色。当然，服务器和连接客户端必须使用相同的颜色。由于透明颜色，应用程序上的某些元素可能也不再可见。

对于无缝连接和Remoteapp连接客户端，您可以选择发布一个独特的应用程序，以便在用户登录时无缝启动。您还可以发布应用程序与 [TSplus 远程任务栏](#)，[浮动面板或应用面板](#)。

在代理环境下运行Windows客户端

通常SSH软件包支持HTTP(S)代理，这应该足以克服大多数已知的代理。

然而，存在一些非常困难的情况，其中代理环境无法被正确识别，隐藏在第三方软件后面或目标服务器位于反向代理后面。

对于如此困难的情况，该软件包含一种非SSH解决方案，称为“救援模式”。

如果您可以建立 HTML5 连接，那么您可以确信这款软件将帮助您通过 Websocket (FF、Chrome、Opera、IE10 等) 或 XHR (IE6-IE9) 建立原生套接字连接。

小心，有些代理允许 [Websocket/XHR](#) 流量仅通过HTTPS层，因此请使用https地址而不是http。

如果代理不要求代理身份验证，并且您可以通过浏览器访问页面：

1. 打开 [http\(s\)://yourserver.com__/software/html5/jwres/](http(s)://yourserver.com__/software/html5/jwres/)
2. 等待成功连接（如果要求，请授权Java执行）
3. 点击红色文本“打开链接”以打开工作网页访问页面
4. 使用Windows客户端访问，如往常一样

如果代理请求代理身份验证，并且您可以通过浏览器访问页面：

1. 打开 [http\(s\)://yourserver.com__/software/html5/jwres/](http(s)://yourserver.com__/software/html5/jwres/)
2. 如果代理请求对Java小程序进行身份验证，请按“取消”
3. 点击“下载 LocalWebserver”，并在成功下载后执行它，这将启动本地 http 服务器，端口为 18888。
4. 点击“强制加载小程序从 <http://localhost:18888> ”，这将重新加载页面并从本地 http 服务器加载 jars
5. 等待成功连接
6. 点击红色文本“打开链接”以打开工作网页访问页面
7. 使用Windows客户端访问，如往常一样

保护 TSplus 服务器

概述


保护任何服务器都是一个永无止境的故事，每位专家都可以添加另一个章节。TSplus 受益于并与公司现有的安全基础设施兼容（Active Directory、GPO、HTTPS 服务器、SSL 或 SSL 通信系统、VPN、带或不带身份证的访问控制等）。对于希望轻松保护其服务器的客户，TSplus 提供了一套简单有效的方法来实施良好的安全级别。

更改RDP端口号并设置防火墙

使用AdminTool，您可以为RDP服务选择不同的TCP/IP端口号以接受连接。默认端口为3389。您可以选择任何任意端口，前提是该端口在您的网络上未被使用，并且您在防火墙和每个TSplus用户访问程序上设置相同的端口号。

TSplus 包含独特的端口转发和隧道功能：无论设置了哪个 RDP 端口，RDP 也将在 HTTP 和 HTTPS 端口号上可用！

如果用户想要在您的网络外访问您的 TSplus 服务器，您必须确保所有进入的连接都转发到所选择的端口上的 TSplus 服务器。在“主页”选项卡上，单击“RDP 端口”旁边的铅笔按钮：



更改RDP端口并保存。

服务器端安全选项

AdminTool 允许您拒绝任何未使用管理员生成的 TSplus 连接程序的用户访问。在这种情况下，任何试图使用除 TSplus 之外的任何远程桌面客户端打开会话的用户（假设他拥有正确的服务器地址、端口号、有效的登录和有效的密码）将会被自动断开连接。

管理员可以决定只有远程桌面用户组的成员 将被允许打开会话。


管理员可以决定在打开会话时密码是必需的。

通过设置适用的本地组策略，管理员可以指定是否强制对在终端服务会话期间客户端与远程计算机之间发送的所有数据进行加密级别。如果状态设置为启用，则对所有连接到服务器的加密级别由管理员决定。默认情况下，加密级别设置为高。

管理员还可以设置规则，仅允许具有 **TSplus** 连接客户端的用户打开会话。
任何使用标准RDP或网页访问的来访将被自动拒绝。

会话权限

您可以在点击会话 - 权限选项卡时找到多个高级安全选项：



允许所有人从 **Microsoft RDP 客户端** 访问：
允许每个用户使用 `mstsc.exe` 进行连接。


- 仅允许管理员使用 **Microsoft RDP 客户端** 访问：仅允许管理员使用 `mstsc.exe` 连接。
- 拒绝来自 **Microsoft RDP 客户端** 的访问：防止任何人能够使用 `mstsc.exe` 进行连接。
- 拒绝来自外部的访问：这意味着只有来自局域网的私有IP才能打开会话。
- 限制对远程桌面用户成员的访问：此限制仅适用于此本地用户组（您可以通过单击查看）[用户和组瓷砖](#)。
- 加密端到端通信：高加密客户端/服务器通信使用128位加密。当访问终端服务器的客户端也支持128位加密时，请使用此级别。
- 阻止所有对该服务器的传入访问：所有活动会话将保持活跃，而所有传入连接尝试将被阻止。如果您勾选此框，请确保您可以物理访问服务器的控制台。如果您的服务器托管在云环境中，请勿使用此选项。
- 禁用 **UAC** 并增强 **Windows** 访问：禁用用户帐户控制，移除所有不必要的安全弹出窗口。用户在启动应用程序时的限制（消息）。
- “允许Windows键”框 允许在TSplus会话中使用Windows键和组合键。
- 仅允许至少分配了一个应用程序的用户：允许具有一个或多个应用程序的用户打开会话。
- 允许在会话中剪切/粘贴：取消选中此框将禁用 `CTRL C/CTRL V` 命令

Web Portal 访问限制

- 无限制
- Web Portal 是每个人都必须的：用户只能通过 Web Portal 连接。
- Web Portal 是强制性的，管理员除外：用户只能通过 Web Portal 连接，管理员除外。
- 禁止管理员账户使用Web门户：管理员无法通过Web门户连接。

隐藏服务器磁盘驱动器：

AdminTool 包含一个工具，可以隐藏服务器磁盘驱动器，以防止用户通过我的电脑或标准 Windows 对话框访问文件夹。在会话 - 设置选项卡上，单击“隐藏磁盘驱动器”。



该工具在全球范围内有效。这意味着即使是管理员在应用设置后也无法正常访问驱动器。在下面的示例中，所有驱动器都已通过“全选”按钮选中，这将勾选所有对应于将对所有人隐藏的驱动器的框。



注意： 此功能强大，并不会禁用对磁盘驱动器的访问。它只是防止用户显示它。


该工具将磁盘驱动器标记为隐藏，但它还将HIDDEN属性添加到文档和设置中的整个根文件夹和用户列表。

如果管理员想查看这些文件，他必须：

1. 输入磁盘驱动器字母。例如：**D:** 将带您到 D: 驱动器。
2. 打开 **显示隐藏的文件和文件夹** 在文件夹视图属性中。


管理员密码

管理员可以通过在 AdminTool 的高级选项卡下的产品设置中设置一个 PIN 码来保护管理员工具的访问，该 PIN 码将在每次启动时要求输入。




TSplus高级安全终极版

自 TSplus 11.40 版本以来，您将找到一个独特的安全附加工具，您可以在附加选项卡上启动：



这带来了强大的功能，记录在 [此页面](#)。



Web Portal上的暴力攻击防御者角色描述如下 [此页面](#)。

双因素认证

自 TSplus 12 版本以来，您可以将双因素身份验证作为附加功能启用，以便于您的 TSplus Web Portal。

X

Protect your account with 2-step verification

Display the verification code using an authentication app

1. Open the authenticator app on your mobile phone.
2. Scan the QR code displayed below:



Or receive your verification code via SMS

1. Type your phone number below, using the international phone numbers format (e.g. +14155552671):

2. Click Send SMS button to register your phone number and receive your verification code.

Receive SMS

Validate your verification code

Validate

有关此令人惊叹的新功能的更多信息可以在 [此页面](#) 。

SSL证书


SSL证书的处理细节在这些页面上：

- [HTTPS、SSL 和证书教程](#) 。
- TSplus 提供了一个易于使用的工具来生成免费的有效 SSL 证书：[免费且易于安装的SSL证书](#)
- 选择您的 [加密套件以增强安全性](#) 。

TSplus 访问程序安全选项：

TSplus客户端生成器在其安全选项卡上提供了将TSplus客户端锁定到的功能：

- 特定的计算机名称。这意味着该程序将无法从任何其他计算机启动。
- 物理驱动器序列号（PC HDD或USB闪存驱动器）。这是一种非常简单而强大的方式来设置高水平的安全性。连接的唯一方式是使用特定的客户端，而这个特定的客户端只能在特定的USB闪存驱动器或PC HDD上启动。我们的一些客户向每个用户提供指纹识别USB闪存驱动器，每个生成的程序都锁定在设备序列号上。通过这种方式，他们可以限制对客户端程序本身的访问，并确保它无法从USB闪存驱动器上复制并在其他地方使用。



The screenshot shows the 'Windows Client Generator' application window with the 'Security' tab selected. The 'Advanced client security options' section contains the following settings:

- ☐ Lock it on PC name: WIN-A1L00CN0E56
- ☐ Lock it on serial number: 303119124

Below these options, a note states: 'These settings apply to all kind of connection client:' followed by a list:

- Remote Desktop client
- Seamless client
- RemoteApp client

The 'Time limit' section includes a dropdown set to 'No limit' and the text 'Number of days from the first use date of this generated client'.

Other security options include:


- ☐ Deny user from saving credentials
 - ☐ Save username only
- ☐ Encryption V2

At the bottom, the 'Client location' is set to 'C:\Users\Admin\Desktop' with a 'Browse' button, and the 'Client name' is 'john.connect'. A 'Create Client' button is located on the right.

有关更多安全功能的信息，请查看 [TSplus 便携客户端生成器文档](#) 和我们的常见问题解答。

服务器管理

在 AdminTool 的主页选项卡上，您可以看到有关您的 TSplus 服务器的所有必要信息：




更改 RDP 端口号和设置防火墙

使用 AdminTool，您可以为 RDP 服务选择不同的 TCP/IP 端口号以接受连接。默认端口为 3389。您可以选择任何任意端口，前提是该端口在您的网络上未被使用，并且您在防火墙和每个 TSplus 用户访问程序上设置相同的端口号。


TSplus 包含独特的端口转发和隧道功能：无论设置了哪个 RDP 端口，RDP 也将在 HTTP 和 HTTPS 端口号上可用！

如果用户想要在您的网络外访问您的 TSplus 服务器，您必须确保所有进入所选端口的连接都转发到 TSplus 服务器。




用户和会话管理

会话管理器位于 RDP 端口正下方：



您可以显示服务器的任务管理器，并且您可以激活远程控制、断开连接、注销或向用户发送消息。




您可以通过在以下操作系统上使用管理员帐户的远程会话激活远程控制：


- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016
- Windows Server 2019
- Windows 7
- Windows 8.1
- Windows 10 专业版及以上

在Windows XP、2003、Vista和2008上没有远程控制按钮。在Windows 2012和8上会出现一条消息，建议您更新到2012 R2或8.1。

当您为用户的会话激活远程控制时，将出现此消息，指示结束会话的键盘快捷键：



在客户端，这条消息显示接受远程控制：



您还可以向您的用户发送消息：

User Sessions

ID	User	Domain	Status	Session	Client Name	Client Address
1	Administrator		Active	Console		
2	john		Active	RDP-Tcp#0	ADMIN-PC	192.168.1.212

Session Manager- Send Message

Message title:

Message from Administrator

Message:

Hello,
Can you please disconnect your session?

OK

Cancel

Task Manager


Remote Control

Disconnect

Logoff


Send Message...

消息已在服务器端发送





客户端出现的消息

用户和组选项卡允许您添加/编辑或删除用户。



查看 [此文档](#) 有关更多信息。



- 通过会话管理设置 (GPO) 选项卡，您可以为每个会话和用户设置各种连接设置：




Windows Server 2016 引入了一种新的“按用户服务”，使服务为每个用户启动所有过程，这会延长用户登录时间。自 TSplus 11.70 版本发布以来，您可以禁用每个用户的服务以加快用户登录速度

服务和属性


- Windows工具包是一个增强的控制面板，汇总了所有Windows管理工具。



- 您还可以启动“服务器属性”选项卡以查看控制面板的概述。




- 您可以在服务磁贴上查看您服务器上的所有服务及其状态。




会话打开偏好

会话打开偏好允许您选择您的外壳会话偏好、登录偏好、会话的背景颜色，添加您自己的徽标并根据您的喜好重命名。



默认情况下，这些登录首选项已启用：

- “ 在登录期间显示进度条 ”.
- “ 启用时区重定向 ”这使客户端计算机能够将其时区设置重定向到远程桌面服务会话。如果您启用此策略设置，能够进行时区重定向的客户端将其时区信息发送到服务器。




您也可以 **设置完整桌面** 为您所有的用户和 **获取显示最后连接的用户** 通过勾选相应的框。您可以 **自定义您的用户会话** 通过添加新的背景颜色、另一个徽标或不使用徽标，并使用您选择的会话名称。


- 自从 TSplus 11.70 发布以来，您可以使用 **TSplus WinXshell** 作为Windows shell的替代方案。在10月10日的Windows更新之后，允许用户启动远程桌面的管理员将Windows shell视为一个问题。主要问题在于当将完整桌面分配给多个用户时，在Windows 10和Server 2016上会出现会话打开/黑屏问题。它提供了类似于Windows 2016 Windows shell的功能和图形体验，例如2016开始按钮和任务栏的显示。如果您特别有用的话。使用 **Windows 10 或 Windows 16** 操作系统，**管理10个或更多用户** 和 **希望将它们分配一个完整的桌面**。

备份和恢复您的服务器参数


您可以通过单击“高级”选项卡上同名的图块来备份或恢复您的服务器参数：



点击备份按钮以进行备份，该备份将被标记日期并添加到您的还原点列表中。




备份文件可以在 C:\Backupparam 文件夹中找到：



有关此的更多信息 [文档](#) .

重启您的服务器

“重启服务器选项卡”允许您重启服务器。



如何设置Apache反向代理支持Websockets

1. 首先将以下变量更改为 false `www\software\html5\settings.js > W.xhrreverse = false;` (如果您不将其更改为 false , 它将始终尝试 xhr 而不是 websockets , 这是我们不再想要的)
2. 安装带有 proxy_wstunnel 支持的 Apache (不支持旧版没有 proxy_wstunnel 的 Apache !)
3. 允许在 Apache 配置 (httpd.conf 等) 中使用以下模块。 `LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so LoadModule proxy_wstunnel_module modules/mod_proxy_wstunnel.so`
4. 假设您想通过子文件夹“/html5/”访问html5主门户，例如：`http://your_ip_or_domain.net/html5/`，并且Tsplus已安装在服务器“intranetxyz”的内部网中，则将以下内容添加到配置中（httpd.conf等）。

`ProxyPass /html5 http://intranetxyz:80 ProxyPassReverse /html5 http://intranetxyz:80`

`ProxyPass "ws://intranetxyz:80/socket.io/websocket_https"`

`ProxyPass "ws://intranetxyz:80/socket.io/websocket"`

`ProxyPass "ws://intranetxyz:80/socket.io/flashsocket_https"`

`ProxyPass "ws://intranetxyz:80/socket.io/flashsocket"`
5. 重启Apache以使更改生效。

双因素认证

双因素身份验证增加了一层额外的安全性，并防止用户会话的访问，即使有人知道他们的密码。

使用两种不同因素的组合来实现更高水平的安全性：

1. 他们知道的事情，一个密码。
2. 他们拥有的某样东西，一个设备 - 例如安装了身份验证应用程序的智能手机。

您可以使用以下身份验证器应用程序之一继续。这些应用程序可在广泛的平台上使用。

- [Authy](#)
- [谷歌身份验证器](#)
- [Microsoft Authenticator](#)

每次用户登录其远程会话时，都需要输入密码和从手机上获取的验证码。一旦配置完成，身份验证应用程序将显示一个验证码，以便他或她随时登录。即使设备处于离线状态，它也能正常工作。

或 您可以选择接收验证码的方式 短信 在这种情况下，您需要在[Twilio](#)上创建一个免费帐户。


双因素身份验证可与 **HTML5** 和 **Remoteapp** 连接仅在 **TSplus Web** 门户上，开启 **TSplus移动Web和企业版** 此身份验证模式不支持通过远程桌面客户端登录。

为了提供更安全的解决方案，启用2FA的用户将被拒绝RDP连接。


作为前提，TSplus 服务器和设备必须准时。请查看 [时间同步](#) 和 [设置](#) 更多配置信息的部分。

激活双因素身份验证附加许可证

双因素身份验证功能可以在 AdminTool 的附加选项卡中找到：



它可作为10个用户的30天试用版提供。要激活您的许可证，请复制您可以在主页图块底部找到的序列号。



然后，连接到我们的
[许可门户](#)

并输入您的订单号、电子邮件地址、序列号，并在下面的下拉列表中选择“Two-Factor Authentication”。

Licensing Management AppSupport

In case of any issue, please press CTRL F5 to refresh your web browser.

Get your License

Order Number

Please type the "Order Number" specified in the order confirmation email

Email

Please type the email address used for your order

Serial Number (PXX XXX XXX)

Please type the Serial Number

Two-Factor Authentication

Please type the Software

Show license



[Partners / Resellers](#)

您将获得您的 license.lic 文件。然后，前往该许可证
点击“激活您的许可证”按钮：

Two-factor Authentication Administration - TSplus

Two-factor Authentication Administration

HOME

MANAGE USERS

CONFIGURE SMS

SETTINGS

LICENSE



Activate your License

License Status

Trial License

Serial Number:


Computer name:



启用双因素身份验证


执行以下步骤以启用您的 TSplus 服务器或部署的双因素身份验证。如果您的 TSplus 部署配置为使用多个服务器，请在作为用户单一入口点或具有反向代理角色的 TSplus 服务器上执行此任务。

1. 打开双因素身份验证管理应用程序。双因素身份验证状态和许可证状态显示：




默认情况下，2FA 在 TSplus 网关和独立应用程序服务器上启用。

您只能通过输入认证服务器的 URL 来为 TSplus 应用程序服务器启用它：




或禁用它：



添加用户和组

一旦启用双因素身份验证，您可以为用户配置双因素身份验证。

1. 从双因素身份验证管理应用程序中，单击 **管理用户** 制表符。




然后，点击

添加

选择用户和/或用户组。

选择用户或组


盒子打开。



添加所需的用户和组，然后点击
好的
用户和组被添加到列表中，并启用双因素身份验证。

编辑用户


在同一块区域，您可以通过选择用户并点击“编辑”按钮来编辑用户接收验证码的方式：



用户默认通过身份验证应用接收验证码。您可以选择让他/她通过短信接收验证码，方法是选择该选项并在下面的字段中添加用户的电话号码。

删除用户和组

为了删除用户或组，请选择用户或组，然后点击 **删除** 显示确认消息。




点击
是的
用户或该组将从其列表中移除，并且将不再使用双因素身份验证进行连接。

重置用户配置

如果用户丢失了身份验证设备，或者用户需要再次显示秘密二维码，则必须重置用户身份验证设置。

1. 从双因素身份验证管理应用程序中，单击 **管理用户** 制表符。
2. 选择一个或多个已激活的用户，然后点击 **重置** 显示确认消息：



3) 点击

是的

所选用户将在下次登录时看到一个新的二维码，并需要在其设备的身份验证应用中扫描它。您还可以修改用户的电话号码，以便他可以在新设备上接收验证码。

为用户注册双因素身份验证

一旦用户启用了双因素身份验证，下次从TSplus Web门户成功登录时，将显示激活消息。

X

Protect your account with 2-step verification

Display the verification code using an authentication app

1. Open the authenticator app on your mobile phone.
2. Scan the QR code displayed below:



Or receive your verification code via SMS

1. Type your phone number below, using the international phone numbers format (e.g. +14155552671):

2. Click Send SMS button to register your phone number and receive your verification code.

Receive SMS

Validate your verification code

Validate

为了完成所需的步骤，您有两个选择：要么通过身份验证应用生成代码，要么让用户通过短信接收代码。

使用身份验证应用程序接收代码

用户必须在便携设备上安装身份验证器应用程序，例如他的智能手机。

您可以使用以下身份验证器应用程序之一继续。 这些应用程序可在广泛的平台上使用。

- [Authy](#)
- [谷歌身份验证器](#)
- [Microsoft Authenticator](#)

请使用每个应用程序的文档以获取有关如何添加您的 TSplus 账户的更多详细信息。


配置短信

为了让用户通过短信接收验证码，您必须先启用此功能。点击一下 [配置短信](#) 制表符：

CONFIGURE SMS

TSplus 利用 Twilio 通过 SMS 发送验证码。Twilio 是一个第三方云平台，与 TSplus 无关。


1. 只需在上面创建一个免费帐户 [Twilio](#) 通过点击下面的按钮“开始您的免费试用与 Twilio”：



在您的

[Twilio 账户仪表板](#)

您需要激活您的试用号码：



3. 下一步仅对试用版本必要。它允许 Twilio 验证将发送 SMS 的实际电话号码。请在此输入该号码。 [“电话号码”菜单 - “验证的来电号码”](#) 选项卡：

Verified Caller IDs

NUMBER	FRIENDLY NAME
+33 6	Thomas

您将能够输入您的帐户 SID、身份验证令牌和
试用号码
作为电话号码上的
配置短信
TSplus的选项卡：

Account Dashboard

Project Info

TRIAL BALANCE

\$13.348

TRIAL NUMBER

+33


Need more numbers?

ACCOUNT SID


A

AUTH TOKEN

Hide b




然后，点击保存。将显示以下消息：



您可以在上管理您的 Twilio 订阅 管理 Twilio 订阅 部分，在底部的 配置短信 管理您的帐户，查看服务状态或通过点击相应的按钮联系 Twilio 支持中心。

使用双因素身份验证登录

一旦用户在其身份验证应用中配置了他的 TSplus 帐户，他或她将能够使用密码和身份验证应用或短信提供的代码进行连接。



时间同步

TSplus 服务器和设备必须准时。这意味着服务器的时间和日期必须与时间服务器同步。设备也必须进行时间同步，无论它们配置的时区是什么。

如果身份验证请求来自于日期和时间未同步的设备，或者如果服务器的日期和时间未同步，则该请求可能会被拒绝。

设备与服务器之间信息的验证与UTC时间有关。 设置 节，差异参数用于管理代码的有效期，间隔为30秒。


验证或有效身份验证示例：

- 服务器与时间服务器同步，时区为 UTC + 2，现在是下午 2:30。
- 设备与时间服务器同步，时区为 UTC + 1，现在是下午 1:30。
- 不一致参数配置为60，即代码有效期为30分钟
- 提到UTC时间，设备时间和服务器时间是相同的。

验证或无效身份验证的示例：

- 服务器与时间服务器同步，时区为 UTC + 2，现在是下午 2:30。
- 设备未与时间服务器同步，时区为UTC-1，时间手动设置为下午1:30。
- 不一致参数配置为60，即代码有效期为30分钟
- 服务器时间指的是协调世界时 (UTC) 时间为凌晨12:30。
- 设备传达的时间，称为UTC时间，是下午2:30。
- 差异为120分钟，因此验证代码被拒绝。


设置




设置选项卡允许您

允许用户在不需要输入双重身份验证代码的情况下，使用RDP客户端进行连接。

点击“添加”按钮以添加用户，通过选择用户并点击“移除”按钮来移除用户。




高级选项卡允许您配置双因素身份验证的深入设置。




差异

您可以修改差异值，这允许您设置验证码的验证时间。差异值为3意味着相同的验证码在其原始30秒有效期内向前和向后有效90秒。默认值为480，这意味着480 x 30秒= 4小时。




发行人

一个字符串，指示双因素身份验证服务的名称。发行者在客户端移动应用上显示，并识别与生成的验证码相关联的服务。默认情况下，它由服务器的名称和TSplus组成。




首次会话后的有效性

用户可以在不重新验证先前的双因素身份验证代码的情况下打开会话的时间段。此设置允许用户连续从Web应用程序门户打开应用程序。默认值为480分钟。




首次会话前有效性

用户在通过Web门户或移动应用验证双因素身份验证代码后，可以打开会话的时间段，以秒为单位。默认值为3600秒。



数字

显示给用户的数字位数。请注意，此设置可能不被身份验证应用程序支持。此数字必须大于或等于4且小于或等于12。默认值为6。



短信验证码消息

发送给用户的消息，请求他们在配置为通过短信接收时提供验证码。此消息必须包含 %CODE% 占位符，该占位符将被实际验证码替换。默认内容为：您的 %ISSUER% 验证码是：%CODE%

Name	Value
Discrepancy	480
Issuer	WIN-PJGGOQLLU9D - TSplus
Validity After First Session	480
Validity Before First Session	3600
Digits	6
SMS Verification Code Message	Your %ISSUER% verification c...

 TSplus - Edit Setting

SMS Verification Code Message

Description:

Message sent to users requesting a verification code if they are configured to receive it via SMS. This message must contain the %CODE% placeholder which will be replaced by the actual verification code. Default is: Your %ISSUER% verification code is: %CODE%

Value:

Your %ISSUER% verification code is: %CODE%


SaveCancel

高级打印选项：通用打印机

TSplus通用打印机允许您从任何PC或移动设备打印文档。请查看 [视频教程](#) 使用通用打印机进行打印。

通用打印机管理器

自从发布 TSplus 版本 12 以来，通用打印机管理器有了自己的标签：




通用打印机管理器收集了安装、卸载、显示和处理通用打印机选项所需的所有工具。此工具使管理员能够帮助用户满足动态打印需求。

信息可以在顶部找到，关于当前通用打印机状态：您可以检查是否安装了最新版本，该版本使用 GhostScript。您可以查看打印机是否准备就绪。您还可以验证打印机是否设置为默认。

下面的按钮允许您：

- **安装通用打印机（使用CUSTPDF）**，旧打印机，在 TSplus 9 版本之前。

- 安装新的通用打印机（使用 Ghostscript）更稳定，支持更多打印格式。
- 移除通用打印机。
- 将其设置为默认打印机。
- 查看打印机：打开一个窗口，您可以查看打印文档的状态，暂停、恢复或取消打印作业。您还可以设置打印偏好和属性。
- 通用打印机属性：打开此窗口，您可以查看所有打印属性。在常规选项卡之后，还有共享、端口、高级、颜色管理、安全和设备设置的选项卡。



- 在下面，您可以将纸张大小设置为从 A4 到任何打印格式。查看 [自定义页面格式打印](#) 用于 PostScript 自定义页面大小。
- 您还可以选择之间 2 种打印格式：纵向和横向。

Paper size

A4 ☐ Reset User Settings on login

这“在登录时重置用户设置”框 允许在每个用户的新会话中强制将通用打印机的默认格式设置为在 AdminTool 中选择的格式。如果未勾选此框，则在用户的第一次会话中，AdminTool 选择的格式将作为默认格式，但如果用户选择了其他默认格式，则将保留该格式用于下一个会话。

###使用通用打印机

选择此打印机时，待打印的文档会自动转换为 PDF 文件：



for Windows


ur Windows applications from Internet. Without ly make your Windows IDP, Smartphone, MAC st, simple and affordable

solution that eliminates the complexity of other alternatives such as RDS (Windows Terminal Server) or Citrix Servers.

With **TSplus**, your Windows applications are hosted on a secure central **TSplus** system. Local and remote users running UNIX, Linux, Mac OS X, Windows and any mobile device simply connect using the Web Portal on any web browser. The application then appears on your device just as if it was running locally. And thanks to our high-performance HTML5 client, **TSplus** provides a fast and efficient access.

TSplus Web Portal

此PDF文件会自动推送到用户工作站的本地PDF阅读器。每个打印作业在用户本地磁盘上准备好后立即打开，而无需等待之前的Acrobat预览关闭。打印过程仅在PDF在客户端完全创建后开始，这确保了打印作业无延迟地开始。



您可以在的本地资源选项卡上选择 3 种打印选项。 [便携式客户端生成器](#)：

Windows Client Generator

General Display Remote Desktop client Seamless client Local resources Program Security Load-Balancing

Local devices

☒ Disks

☒ Printers

☒ Sound

☒ COM ports

☒ Smart cards

☒ USB devices

Play remote sound: ☒ Locally ☐ Remotely ☐ No

Universal printer option

Action:

☐ Preview with the local PDF Reader

☐ Print on default printer - local driver included

☒ Select the local printer - local driver included

Printer scaling:

☐ Use original page sizes

☐ Fit pages to printable area

☒ Shrink pages to printable area (if necessary)

Client location:

Client name:


- **本地 PDF 阅读器预览：** 文档将被推送，本地 Acrobat Reader 将打开生成的 PDF 文件。用户可以打印它，或将其保存在本地磁盘驱动器上。
- **在用户的默认打印机上打印：** 该文档将自动推送到默认用户的打印机（本地打印驱动程序包含在TSplus连接客户端中）。关键值：此选项适用于每天有大量打印需求并使用同一打印机的人。
- **选择本地打印机：** 用户可以选择他的本地打印机之一（本地打印驱动程序包含在TSplus连接客户端中）。


如果您的计算机上没有安装 PDF 阅读器，我们建议使用 Foxit Reader。

- 如果您希望 在系统定义的PDF阅读器上打印到默认本地打印机 而不是使用Sumatra，您可以在生成的客户端参数中打开“defaultsystem”设置，如下所述。 [此文档](#)。


###自定义页面格式打印

如果您想要特定的页面格式，而您的打印机与打印机重定向不兼容，您可以通过打开控制面板的设备和打印机菜单来设置通用打印机页面格式。右键单击通用打印机，然后选择打印机属性。






点击首选项，然后点击高级：



前往 Ghostscript PDF 高级文档设置 / 纸张输出 / 纸张大小 / PostScript 自定义页面。最后，点击编辑自定义页面大小并输入您首选的设置。这对于收据和标签打印机特别有帮助。



Sumatra 默认页面缩放设置 (noscale/shrink/fit) 现在可以在 Client Generator 和 remoteapp2.js 文件中为来自 Web Portal 的 remoteApp 连接进行设置。

您可以从客户端生成器中指定在使用通用打印机打印时希望默认选择的页面缩放 (无/适合/缩小) 。此设置的默认值为“使用原始页面大小”。

您还可以通过更改位于“C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software”中的“remoteapp2.js”文件中变量remoteapp2_pagescaling的值，来更改此设置以进行remoteApp连接。

- ‘noscale’ 值用于“使用原始页面大小”
- ‘shrink’ 值用于“将页面缩小到可打印区域 (如有必要) ”
- ‘fit’ 值用于“将页面适应可打印区域”

```
var remoteapp2_pagescaling = 'noscale';
```

Windows Client Generator

General

Display

Remote Desktop client

Seamless client

Local resources

Program

Security

Load-Balancing

Local devices

☒ Disks

☒ Printers

☒ Sound

☒ COM ports

☒ Smart cards

☒ USB devices

Play remote sound: ☒ Locally ☐ Remotely ☐ No

Universal printer option



Action:

☐ Preview with the local PDF Reader

☐ Print on default printer - local driver included

☒ Select the local printer - local driver included

Printer scaling:

☐ Use original page sizes

☐ Fit pages to printable area

☒ Shrink pages to printable area (if necessary)

Client location:

Browse

Create Client

Client name:

注意：如果您使用这些设置，请确保在您的工作站上使用的连接客户端版本 $\geq 14.30.0.71$ 。


更新终端服务加

我们的开发团队每天都在努力确保TSplus与最新版本的Microsoft操作系统及最新更新的稳定性和兼容性。我们很自豪每周为您提供新功能和增强。


这就是为什么建议您保持服务器更新的原因。通过订阅我们的年度支持和更新服务，您将能够访问最新的更新和错误修复。

要查看您拥有哪个TSplus版本并进行更新：


- 您可以在 AdminTool 的主页选项卡上检查您的 TSplus 版本状态：



- 您可以点击它。自 TSplus 11.50 版本以来，AdminTool 会自动下载...




...并在请求时应用更新发布程序：



您仍然可以通过此链接下载它：[更新发布](#) 并手动应用它。


更新发布程序旨在保护您当前的TSplus设置安全。更新后不需要重启；但是我们建议您这样做。

如果您尚未订阅 TSplus 更新/支持服务，或者您的订阅已过期，您将无法运行更新发布程序：




在这种情况下，我们建议您在我们的商店页面下订单。您将收到下载您的 support.lic 文件的正确信息。激活您的更新/支持服务是一个简单的过程。 [这里](#)。


更新完成后，需要重启：



仅针对特定需求，TSplus支持团队可以提供紧急更新代码，以解锁更新发布程序。



-
- 自 TSplus 11.40 版本以来，您将有选择安装的选项 [TSplus Advanced Security](#) 我们的强大安全附加组件，在其终极试用版中（所有安全功能免费使用 2 周）添加到您的 TSplus 系统中：



升级您的 TSplus 版本

如果您希望升级当前版本的 TSplus，以添加更多用户或更多功能，请点击我们商店页面的“升级现有许可证”选项卡：

Upgrade Edition or Add Users to your TSplus license

 TSplus License

 Add-ons

 Support & Updates

 Upgrade existing License

1. What is your current TSplus license:

 Your existing TSplus license

Edition	Number of Users
Mobile Web	3

2. What TSplus license would you like:

 Your upgraded TSplus license

\$165

Edition	Number of Users
Enterprise	5

3. Your TSplus Upgrade License Code:

 Your details

Buy now

Enter your Upgrade License Code: (*)	Enter your Email to receive your new license file:

(*) Upgrading a TSplus server requires an Upgrade License Code which you can get from your existing TSplus server. Download now and run this Upgrade License Code generation program on your existing TSplus server. It will display your Upgrade License Code.

If you have any question for TSplus Sales team, regarding release information, licensing or any other sales inquiries: please send an email to sales@terminalserviceplus.com

下载升级许可证代码生成程序，以便获取您的升级许可证代码。


如何使用 Apache 而不是 Terminal Service Plus 默认的 Web 服务器

前提条件


这可能是个好主意去 [更新终端服务加](#) 确保您获得最新的TSplus程序。

1. 启动 AdminTool 并转到 Web 服务器选项卡

点击管理Web服务器图块，检查 使用不同的HTTP网络服务器 因为您想使用Apache。



然后，使用按钮 选择新的 Web 服务器根路径 告诉TSplus新的网页文件夹根目录在哪里。TSplus将把请求的文件/文件夹复制到这个新的根文件夹中，此时，TSplus对Apache的设置接近完成。弹出窗口将建议您将Apache HTTP端口更改为81。



现在是设置 Apache 的时候了。

2. 设置Apache

将HTTP从80更改为81。

执行此操作的具体方式取决于您的 Apache 版本和当前的 Apache 设置。

我们建议您在修改任何 Apache 设置文件之前备份它们，这样如果需要，您将有办法恢复它们。


通常您可以通过编辑位于“Apache\conf”目录中的文件httpd.conf来更改Apache监听端口：

听 81

完成后，重启Apache服务。

3. 返回 TSplus Web 服务器管理工具


您可以在 TSplus Web Management 工具中设置 HTTP 和 HTTPS 端口。我们建议使用标准端口，但此功能在尝试避免与其他进程冲突时可能会很方便。




4. 最后步骤

对于通用打印机，我们需要能够在PRINTS文件夹中写入。

所以，请确认每个人/用户...对.../打印文件夹拥有完全的权限。





然后选择您希望用作Web访问页面的.html文件：

C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www

并将其复制为 index.html 到您的网站根文件夹，通常这是“Apache\htdocs”目录。

5. TSplus Gateway Portal、负载均衡和/或HTML5文件传输的特定设置

如果您想将此基于Apache的系统用作TSplus Gateway Portal和/或使用TSplus Gateway Portal负载均衡功能和/或使用HTML5文件传输功能，您需要允许Apache执行TSplus GCI脚本。

首先，您必须在Apache中启用CGI模块。

编辑位于“Apache\conf”目录中的httpd.conf文件，并搜索类似于以下内容的行：

;LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so

移除“;”以启用CGI模块：

加载模块 cgi_module modules/mod_cgi.so

然后，找到一行以...开头的内容：

添加处理程序 cgi-script

并添加 .exe 扩展名以授权 Apache 将 .exe 文件作为 CGI 程序处理：

添加处理程序 cgi-script .exe

最后，您必须告诉 Apache TSplus 的“cgi-bin”文件夹包含 CGI 程序。为此，您必须在“Apache\conf”目录中的 httpd.conf 文件中添加以下行：

ScriptAlias /cgi-bin/ "C:/Program Files (x86)/TSplus/Clients/www/cgi-bin/"

完成后，重启Apache服务。

如果您在您的 **Apache** 服务器上设置 **CGI** 时遇到任何问题，请参考以下内容 [官方Apache文档](#)

检查您的设置：要验证您的设置，请在服务器上打开一个网页浏览器并访问 <http://localhost/cgi-bin/hb.exe> 如果您收到Apache错误页面，则您的Apache配置存在问题。如果您收到一行文本/数字，则一切正常！


如何使用IIS而不是Terminal Service Plus默认Web服务器

前提条件

这可能是个好主意去 [更新终端服务加](#) 确保您获得最新的TSplus程序。


1. IIS 配置

- 安装 IIS , 包含以下模块 : CGI、ISAPI 扩展和 ISAPI 过滤器。




- 配置IIS端口：

访问IIS管理控制台，展开您服务器名称下的列表，然后展开“站点”菜单，右键单击“默认网站”，并点击“编辑绑定”。



点击“http”和“编辑”。将端口更改为81，然后点击确定，再点击关闭：




禁用443端口或将此端口更改为另一个空闲端口。

然后，重新启动 IIS 管理器。

创建CGI虚拟目录

在左侧面板菜单中，展开您的服务器下的菜单，然后选择“站点”，右键单击您的站点以添加一个新的“虚拟目录”，如下图所示：



在将要打开的窗口中按如下方式填写：

别名：cgi-bin

物理路径：C:\Program Files(x86)\TSplus\Clients\www\cgi-bin

Add Virtual Directory?

X

Site name: Default website

Path: /

Alias:

cgi-bin

Example: images

Physical path:

C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\cgi-bin

...

Pass-through authentication



Connect as...

Test Settings...


OK

Cancel

然后点击“确定”，您将看到“cgi-bin”虚拟目录已添加到您的IIS网站。现在，右键单击此“cgi-bin”虚拟目录，然后点击“转换为应用程序”。点击“确定”并接受默认设置。



然后在管理器窗口右侧为此文件夹选择“处理程序映射”图标：



从处理程序映射列表中，双击“CGI-exe”。然后，在可执行文件属性框中搜索 hb.exe 可执行文件并点击确定。

Add Module Mapping [?] [X]

Request path:
*.exe
Example: *.bas, wsvc.axd

Module:
CgiModule

Executable (optional):
"C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\cgi-bin\hb.exe" ...

Name:
CGI

Request Restrictions...

OK Cancel


出现确认提示。点击“确定”以允许此 ISAPI 扩展。

Add Module Mapping [X]


i Do you want to allow this ISAPI extension? Click "Yes" to add the extension with an "Allowed" entry to the ISAPI and CGI Restrictions list or to update an existing extension entry to "Allowed" in the ISAPI and CGI Restrictions list.

Yes No Cancel


现在点击“编辑功能权限”：




检查“执行”复选框并点击确定：



返回“CGI-bin”主页，点击“CGI”以打开CGI属性：



将“每次调用使用新控制台”的值更改为“真”。然后，单击“应用”以保存更改。




3. 配置CGI扩展权限

现在，最后一步是允许CGI扩展在服务器上运行。点击“ISAPI和CGI限制”图标。可以通过点击窗口左侧菜单中的机器名称找到它。



在“ISAPI 和 CGI 限制”页面上，点击窗口右侧的“添加 ...”。现在指定托管在 TSplus 文件夹中的“hb.exe”文件的完整路径。确保勾选“允许扩展路径执行”选项，如下图所示：



Add ISAPI or CGI Restriction

? X

ISAPI or CGI path:
 ...

Description:

☒ Allow extension path to execute

OK Cancel


ISAPI and CGI Restrictions

Use this feature to specify the ISAPI and CGI extensions that can run on the Web server.

Group by: No Grouping ▼

Description	Restriction	Path
Active Server P...	Allowed	%windir%\system32\inetsrv\asp.dll
ASP.NET v2.0.5...	Allowed	%windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll
ASP.NET v2.0.5...	Allowed	%windir%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll
ASP.NET v4.0.3...	Allowed	%windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_isapi.dll
ASP.NET v4.0.3...	Allowed	%windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_isapi.dll
CGI	Allowed	C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\cgi-bin\hb.exe

确保在服务器的CGI部分中，“默认网站”和“cgi-bin”的设置“模拟用户”被设置为“真”。



给予用户“IUSR”在目录“C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\cgi-bin”中的完全权限

给予用户“IUSR”在目录“C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\webserver\twofa”中的完全权限

4. 在IIS中添加Mime类型

以管理员身份打开命令提示符并运行以下命令：

终端窗口

```
%SystemRoot%\system32\inetsrv\appcmd set config /section:staticContent  
/+[fileExtension='.dat',mimeType='text/plain']
```

终端窗口

```
%SystemRoot%\system32\inetsrv\appcmd set config /section:staticContent  
/+[fileExtension='.',mimeType='text/plain']
```


重启IIS。

5. 配置IIS目录权限


给予目录“C:\inetpub\wwwroot”中的组“Everyone”完全权限

6. 配置 TSplus



前往 AdminTool 的 Web 服务器选项卡，然后选择“使用不同的 HTTP 服务器”选项：



然后，在同一窗口中，点击“选择新的 Web 服务器根路径”，并输入 IIS 目录的路径，应该类似于：“C:\inetpub\wwwroot”。现在点击“保存并重启 AdminTool”。




以下消息将出现：



请稍等。Admintool将自动关闭。然后再次打开Admintool并点击Web图标。


最后，重启网络服务器：



7. 使用本地主机进行测试

警告 使用不同的用户帐户。

如果您尝试使用当前用户帐户从自己的 RDP 会话连接到服务器，则会被断开连接，并且无法重新连接。



使用反向代理后的服务器

可以通过xhr-polling使用位于反向代理后面的服务器，但有一些限制。

如所述 Websockets 不是 HTTP 协议的一部分，即使第一个 http 请求看起来像 http 请求，实际上并不是，因此大多数已知的反向代理不支持 Websockets，并丢弃第一个 WebSocket 请求的许多重要区域。

如果您知道服务器位于反向代理后面，请通过在 Clients\www\software\html5\settings.js 中设置此选项来禁用 Websockets：

```
禁用WebSocket = true;
```

这将强制使用 XHR轮询 并避免连接时的延迟。

如果您在“C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software\html5”文件夹中没有名为“settings.js”的文件，则您的TSplus版本较旧，此文档不适用。请先更新您的系统或联系支持。


请注意，由于连接性质，XHR-polling 的使用不如 Websockets 稳定。

使用反向代理的 Xhr 轮询的另一个限制是对文件上传的支持较差。在直接连接中使用 XHR 时，例如通过 Apache 反向代理，Apache 可能会意外中断文件的上传。

使用反向代理服务器功能

此功能在 TSplus 企业版中可用。

反向代理系统充当其关联服务器的中介，以便任何客户端可以与之联系。使用反向代理的优点很简单：您不再需要根据 TSplus 服务器的数量创建那么多端口重定向规则。无论您是否使用负载均衡功能，都需要激活它以便通过反向代理进行连接。在 TSplus 中，它为负载均衡的 TSplus 服务器集群提供了一个独特的访问点。



这个独特的访问点将是您的网关门户服务器。由于该服务器将被远程访问，您需要在路由器上设置一个端口重定向规则，包括根据您的偏好设置 http 或 https 端口（80 是 http 的默认端口，443 是 https 的默认端口）。

点击农场选项卡，然后点击反向代理选项卡：

Gateway Reverse-Proxy Manager

Gateway Status
Gateway Reverse-Proxy Mode is DISABLED.
To enable it, add some Applications Servers and Save.

Gateway Server
Gateway Public IP / DNS: 92.137.136.32
Protocol: ☒ HTTP ☐ HTTPS
Load-Balancing: ☒ Enable Load-Balancing

Applications Servers

Add an Application Server

Server 1 (SRV-TSplus1 - 192.168.1.201)
Server 2 (SRV-TSplus2 - 192.168.1.202)
Server 3 (SRV-TSplus3 - 192.168.1.203)
Server 4 (SRV-TSplus4 - 192.168.1.204)

Edit Application Server Remove Application Server


Save Gateway Reverse-Proxy Settings

- 网关公共IP必须设置为固定有效的IP地址。

- 选择 Http 或 Https 作为您首选的连接方式，您的服务器必须能够在端口 80 或 443 上相互通信，具体取决于您使用的连接方式。确保您的 Windows 防火墙不会阻止这些端口也很重要。
- 如果您希望对您的农场进行负载均衡，请启用负载均衡功能。如果您不激活此功能，则需要将

您的农场服务器分配给用户或组。有关此主题的更多信息可以找到。 [这里](#) .

- 点击“添加应用程序服务器”，并在显示名称中填写您的服务器名称，在内部名称字段中填写其主机名，以及其私有（局域网）IP地址，然后点击“保存”。

The image shows a Windows-style dialog box titled "Application Server". It contains three text input fields stacked vertically. The first field is labeled "Display Name:", the second is labeled "Internal Name: (srvX)", and the third is labeled "Private (LAN) IP:". Below these fields are two buttons: "Save" and "Cancel". The dialog box has a standard Windows title bar with minimize, maximize, and close buttons.

完成服务器列表后，点击“保存网关反向代理设置”，并重启位于管理工具Web模块中的Web服务。

反向代理和生成的连接客户端

您可以生成一个连接客户端，通过反向代理服务器连接到应用程序服务器。

要做到这一点，假设您的网关具有公共 IP 1.1.1.1，您的后端服务器的内部名称为“srv2”，然后在连接客户端生成器的服务器地址字段中使用特殊 URL 1.1.1.1:443/~~srv2。

例如：

Windows Client Generator

General

Display

Remote Desktop client

Seamless client

Local resources

Program

Security

Load-Balancing

Server

Server address

246.14.245.12:443/~sv2

Port number

3389

User

Logon

john

Password

••••

Domain name (without extension)

Preferred display mode

☐ Remote Desktop client

☒ RemoteAPP client

☐ Seamless client

☐ Disable background & animations for better performances

☒ Fast network or Fiber optic

Client name:

john.connect

Create Client

请不要忘记勾选此框：

Windows Client Generator

General

Display

Remote Desktop client

Seamless client

Local resources

Program

Security

Load-Balancing

Enable Load-Balancing ?

☒ Use Load-Balancing

Gateway Web port number

80

When 'Use Load-Balancing' is checked, it enables using the Gateway with Load-Balancing to connect to an Application Server of the farm.

Prior using this advanced feature, please read our documentation

Client location:

C:\Users\Admin\Desktop

Browse

Client name:

john.connect

Create Client

除非您想连接到特定的应用程序服务器。

TSplus Virtual Printer

TSplus虚拟打印机是经典远程桌面打印解决方案的新替代品，这些解决方案可能不可靠、依赖硬件且难以管理。虚拟打印机独特的压缩算法通过最小化数据传输同时保持图像质量，提高了远程打印作业的传输速度。

注意 TSplus HTML5 客户端不受支持，并且需要 [TSplus 通用打印机](#)。

好处

- 单用户和多用户环境支持。
- 无需配置。
- 与任何虚拟机兼容。
- 混合32位和64位环境。

前提条件

TSplus 虚拟打印机操作系统兼容性列表，32位和64位：

- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016
- Windows Server 2019

TSplus Virtual Printer 兼容以下内容：

- TSplus生成的客户端
- TSplus RemoteApp 客户端
- 使用Web门户时的TSplus RemoteApp插件
- 微软远程桌面客户端

它与以下内容不兼容：


- TSplus HTML5 客户端
- 硬编码的瘦客户机设备，其中客户端设置无法安装。

两个部分

TSplus 虚拟打印机由两个组件组成：

- 一个服务器端组件，预装在 TSplus 12.70 版上。
- 在最终用户的 Windows 工作站上安装的桌面组件。

两种设置都可以直接在服务器端的“C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files\addons”文件夹中找到，文件名为“Setup-VirtualPrinter-Server.exe”和“Setup-VirtualPrinter-Client.exe”。



客户端设置也可以通过您的 TSplus 网络服务器访问，使用以下链接：

你的tsplus服务器IP或公共域名/addons/Setup-VirtualPrinter-Client.exe

您还可以通过命令行以静默方式安装客户端，方法是使用以下参数执行安装程序：

/抑制消息框 /非常安静 /安静 /无用户界面

开始使用


TSplus虚拟打印机在第一次TSplus安装时会自动安装，并在试用期间直接可用。

一旦安装了TSplus，您需要在用户的计算机上安装“虚拟打印机客户端”。


当您使用任一方式远程连接到您的 TSPlus 服务器时 **微软RDP客户端 (mstsc)** **TSplus生成的客户端** 或 **Web Portal RemoteApp 插件** 您将能够通过“虚拟打印机”从远程会话打印到本地打印机。默认情况下，所选的本地打印机是本地默认打印机。

您有 2 种方法可以根据您的情况更改映射到“Virtual Printer”打印机的本地打印机：

如果您正在使用完整桌面，则可以通过使用系统托盘中的虚拟打印机图标选择要使用的本地打印机。




如果您无法访问完整的桌面，则需要使用位于“C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files”中的名为“VirtualPrinterTool.exe”的“虚拟打印机工具”。注意：您可以将应用程序分配给用户，或通过虚拟打印机高级设置使其在登录时自动运行。




配置

要访问 TSplus Virtual Printer 控制面板，请通过 AdminTool 导航：附加组件 > 虚拟打印机




从主页部分，您将能够：

- 安装虚拟打印机
- 更新虚拟打印机
- 检查“Virtual Printer”打印机属性
- 移除虚拟打印机
- 将虚拟打印机设置为默认打印机
- 检查虚拟打印机状态和待处理文档



在“设置 > 高级”部分，您将能够设置高级参数，例如：“在登录时运行虚拟打印机工具”，这将使虚拟打印机工具在登录时可用于远程会话。此参数主要用于避免将“虚拟打印机工具”分配给每个需要它的用户的额外步骤，使其直接对所有人可用。




从许可证部分，您将能够：

- 激活您的许可证

要激活它，请连接到我们的 [许可门户](#) 并输入您的电子邮件地址和订单号以下载您的许可证文件。然后，点击“激活您的许可证”按钮并上传它。

- 检查您的许可证状态



TSplus Web App

TSplus Web App 是一个渐进式网络应用程序 (PWA)，利用现代浏览器 API 提供无缝的远程访问体验，无需繁琐的软件安装或复杂的连接客户端。旨在利用行业标准的 HTML5 显示和通信协议，TSplus Web App 看起来像是一个本地连接解决方案，无论您使用何种类型的设备。

好处


新的 TSplus WebApp 通过以下改进相较于传统应用程序和连接客户端，提供了更好的性能和价值：

- 由于软件占用空间小，加载时间更快。
- 降低数据使用 - TSplus Web App 利用常见的基于浏览器的流量管理来最小化数据使用。
- 无缝用户体验 - 从登录显示到应用程序渲染，TSplus WebApp 为用户提供了本地应用程序使用的外观。
- 不再因打开过多浏览器窗口而导致浏览器标签或会话丢失。TSplus Web App 的行为提供与其他顶级应用程序相同的多任务选项。


安装 - 电脑

导航到您的企业 TSplus Web Portal，使用您首选的常见网页浏览器（需要 HTTPS 配置）。


点击导航栏右侧的 + 按钮。当提示时，点击“安装”。



安装只需一秒钟。它将在您的桌面上创建一个图标：




并且网页应用将在完成后立即打开：



安装 - 安卓移动设备


使用您首选的常见移动网页浏览器导航到您的企业 TSpplus Web Portal。 **HTTPS**协议在TSpplus服务器上必需的。

Web门户将提供将TSpplus Web App添加到主屏幕的选项，您可以通过点击窗口底部的“将TSpplus Web App添加到主屏幕”消息来实现。




或通过点击窗口右上角的三个点菜单，然后点击“添加”


接受“添加到主屏幕”选项后，用户将看到以下屏幕：



点击“添加”按钮，过程完成：



TSplus Web App 现在可以直接从您的移动设备主屏幕访问。



安装 - 苹果 iOS 移动设备

iOS上的Web应用安装过程与Android过程类似。只需使用Safari浏览器导航到TSplus Web门户。点击分享按钮：




然后点击“添加到主屏幕”。

注意： Chrome浏览器不支持iOS上的Web应用功能。

管理

您可以通过访问 TSplus 管理工具网页 - 网页门户部分并点击 TSplus Web App 瓷砖来管理 Web 应用程序：



Web 应用程序默认启用，但您可以将其禁用。可以修改快捷方式名称、背景和主题颜色以及 TSplus Web 应用程序的图标。

 TSplus Web App Management

 Web App is enabled - Click to disable

This functionality requires your TSplus web server to be accessible from a domain using HTTPS protocol.

Shortcut name:

TSplus Web App

Background color:

#2A3443

Select...

Theme color:

#2A3443

Select...

Icon (format .png/.svg/.webp >= 144x144 pixels):

\\Clients\\www\\pwa_icon.png

Browse...




Save

只需点击“保存”以记录您的修改。

Web Applications Portal: URL地址中的参数

如果您希望在使用时绕过 Terminal Service Plus 标准登录 Web 访问页面 [Web 应用程序门户](#) 并直接访问Web应用程序门户页面，您必须在URL地址中指定多个参数：

- 用户登录
- 用户密码
- 用户域名
- 服务器
- 端口
- 客户端类型 (HTML5或Windows)

这是我们演示服务器上用户“demo”使用密码“demo”的完整URL地址示例，带有HTML5客户端：

https://demo.tsplus.net/index_applications.html?user=demo&pwd=demo&domain=&server=127.0.0.1&port=3389&type=html5

域名、服务器、端口和类型参数是可选的，以下 URL 地址具有完全相同的行为：

https://demo.tsplus.net/index_applications.html?user=demo&pwd=demo

要使用 Windows 客户端，请使用：

&type=远程访问

使用这些参数在URL地址中，您可以直接访问Web应用程序门户页面。

您不必同时指定所有这些参数：未指定的参数将具有其默认配置值。

如果您希望在使用HTML5客户端连接时绕过Terminal Service Plus标准登录，请检查 [此页面](#)。

Web 应用程序门户

概述

Terminal Service Plus Web Application Portal 提供了一个单一、灵活的解决方案，可以简化应用程序和桌面部署以及生命周期管理，从而降低 IT 成本。通过集中管理和网络交付按需应用程序，IT 可以提高应用程序部署的成功率，提供基于角色的管理、应用程序控制、安全性和用户支持。

Terminal Service Plus Web Application Portal 将 Windows 应用程序和桌面虚拟化并转变为安全的按需服务。

通过Web应用程序门户，您将能够将Microsoft Windows应用程序（业务应用程序、Office应用程序等）发布到网络上。

与Citrix一样，您的用户可以直接通过互联网访问他们的应用程序，只需在门户网页中点击应用程序图标，直接在他们自己的互联网浏览器中即可。



管理您的网络应用程序

Web 应用程序门户功能是 **完全集成** 在终端服务加（Terminal Service Plus）中。这意味着通过终端服务加应用程序发布功能发布的所有应用程序都可以在Web应用程序门户中使用。

如果您想了解更多关于此出版过程的信息，请随时阅读我们的文档。 [应用程序发布](#) 和 [将应用程序分配给用户或组](#)。

设计您的Web应用程序门户

在管理工具中，打开“Web”选项卡并点击“应用程序门户”图块。



要生成一个激活了Web应用程序门户功能的网页访问页面，
检查“启用应用程序门户”复选框。

您可以根据自己的喜好自定义您的网页访问页面，然后点击“发布”以发布此新网页访问页面。


注意：您只能更改经典主题的框和框边框颜色，这些主题可以在上面更改。 [网页门户设计标题](#)。

使用网络应用程序门户

在这个例子中，我们发布了默认名称为“index”的新网页访问页面。

要访问它，请打开一个网页浏览器并转到 http://your_server_name/（在此示例中我们使用 <http://localhost> 直接从服务器本身。


显示的第一个网页是标准的 Terminal Service Plus 网络登录页面：



登录后，将显示一个新网页，这是Web应用程序门户：




如您所见，用户可以为每个他有权访问的已发布应用程序获得一个图标。用户现在可以单击一个或多个图标，以便在新标签页中远程打开相应的应用程序。




网络锁定

自 TSplus 11.40 版本发布以来，当用户输入错误凭据时，Web 门户现在会阻止暴力攻击。在 15 分钟内尝试 10 次后，Web 门户将禁止用户登录 30 分钟（可自定义）。[高级 - 管理工具的锁定选项卡](#)) :]



这些是可以在位于 TSplus 文件夹中的 hb.exe.config 文件上自定义的默认设置：
TSplus\Clients\www\cgi-bin\hb.exe.config 中的“appSettings”段落。

您可以通过 TSplus 的锁定功能检查所有被阻止的连接和用户日志：



[此功能](#) 在第一次 Web Portal 连接后可见并处于活动状态。

重要说明

- Web 应用程序门户功能与兼容 [农场 / 网关配置](#) 并且它也支持 [负载均衡](#) .
- 在农场/网关配置中，应用程序必须在农场的每台服务器上发布和分配。
- 在Terminal Service Plus许可方面，用户可以同时打开多个应用程序，而不算作超过1个用户。

Web Autologon: 从网页直接连接，无需门户

概述

Terminal Service Plus Web Portal 允许用户仅通过使用他们的 Windows 凭据从任何网络浏览器连接到他们的远程服务器。

有时，您希望在启动给定的 URL 地址时自动连接。此功能称为 Web 自动登录。

通过Web自动登录，您将使用特定Terminal Service Plus文件中指定的设置（登录名、密码、端口等）进行连接。

使用 HTML5 客户端的 Web 自动登录

您将能够通过浏览直接连接到 <http://your-server/software/html5.html>

您可以通过使用记事本或任何文本编辑器（例如 Notepad++ - 不要使用 MS Word）编辑以下文件来修改连接设置：

C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software\html5\settings.js

您需要至少指定一个登录名和一个密码，以便享受Web自动登录的功能。

您可能需要在修改此文件后刷新网页浏览器。

使用 RemoteApp Web 客户端的 Web 自动登录

您将能够通过浏览直接连接到 <http://your-server/software/remoteapp2.html>

您可以通过使用记事本或任何文本编辑器（例如 Notepad++ - 不要使用 MS Word）编辑以下文件来修改连接设置：

C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software\remoteapp2.js

您需要至少指定一个登录名和一个密码，以便享受Web自动登录的功能。

您可能需要在修改此文件后刷新网页浏览器。

使用相同凭据启用多个用户会话

如果您想使用相同的凭据启用多个用户会话，则可以按照此程序进行操作。

您可以复制位于的 index.html 文件：

C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www

根据您的用户数量多次。您可以重命名它，然后通过以下网址访问它：[http://
nameofyourserver.com/renamedindex.html](http://nameofyourserver.com/renamedindex.html)

编辑与用户凭据相关的段落：

```
访问配置 ----- var user = "";           // 连接到远程服务器时使用的登录名（留空  
以使用此页面输入的登录名） var pass = "";       // 连接到远程服务器时使用的密码  
（留空以使用此页面输入的密码） var domain = "";
```

您可以随意复制 index.html 文件，使用用户名重命名将使您更容易提供个人链接。

网络凭证

概述


Terminal Service Plus Web Credentials 是一项先进的独特功能，允许用户仅通过电子邮件地址或 PIN 码进行连接。

通过Web凭据，您可以使用用户的电子邮件地址或由您的业务应用程序生成的简单密码来保护服务器的访问。此功能的一个巨大好处是，这些凭据（电子邮件或密码）是纯Web凭据：用户将不知道他当前使用的Windows用户帐户，并且他不需要知道真实的Windows登录/密码即可连接到他的应用程序。


通过Web凭据，您将能够定义自定义的纯Web凭据，并将其与任何现有的Windows / Active Directory用户帐户匹配。用户将能够使用这些自定义凭据进行连接，而不是使用Windows / Active Directory的凭据。

管理您的网络凭据


在管理工具中，打开“Web”选项卡并点击“Web凭据”图块。



Web凭据管理器将打开并显示此窗口：



您现在可以通过将自定义登录名和 (可选) 密码与现有的 Windows / Active Directory 用户帐户匹配来创建新的 Web 凭据，如下所示：



自 TSplus 9.50 版本以来，您还可以决定用户的最大并发会话数。

您还可以编辑和删除现有的 Web 凭据，从而更改或禁用您配置的任何自定义凭据。

另外，您可以通过命令行创建网络凭据：

- 在Windows开始菜单的执行字段中，输入：‘cmd.exe’（或在程序/附件 > ‘Windows Power Shell’）
- 然后，为了进入正确的文件夹，输入：cd “C:\Program Files (x86)\TSplus\UserDesktop\files”，然后按 Enter 以验证。
- 要添加新的 Web 凭据，请输入：AdminTool.exe /webcredentials-add your_web_login your_web_password your_windows_login your_windows_password maximum_concurrent_sessions
- 要添加一个空凭据，请输入两个双引号："" 以表示空文本。
- 要删除网络凭据，请输入：AdminTool.exe /webcredentials-remove your_web_login


重要说明

请注意以下限制：

- ‘[、’] 和 ‘°’ 字符在密码字段中不受支持。
- 在一个 [农场 / 网关配置](#) 仅支持Web凭据 [负载均衡模式](#)（即它不适用于服务器分配模式）
- 在负载均衡模式下的农场/网关配置中，Web凭据必须在农场的每台服务器上定义。

网络锁定


TSplus Web 锁定，随版本 12.40 引入，是 Web 门户锁定功能的用户界面，用于解锁账户和编辑高级设置：




锁定监视器会监控您 TSplus 服务器上的 Web 登录尝试。它记录尝试，并在达到授权的失败尝试次数后自动阻止相应用户。

您可以轻松查看“锁定”列下的地址是否已被锁定。
下一列指示每个用户连续失败的次数。


在网络门户上，消息提示用户尝试失败次数过多。



用户可以通过管理工具的Web选项卡中的易于使用的管理控制台快速从此列表中移除、解锁和列入白名单。只需点击您想要重置或解锁的用户，然后点击“重置”。




用户阻止的阈值可以由管理员在 AdminTool 的高级设置选项卡上进行配置：



[检查文档以配置锁定设置。](#)

TSplus Advanced Security与锁定集成

如果在Web门户上检测到失败的登录尝试，TSplus Advanced Security将指示该情况。“锁定事件”，对应于安全事件查看器上的用户名：




检测到来自Web Portal的用户...的登录失败尝试。自此用户以来检测到1次登录失败尝试...

TSplus Advanced Security BruteForce Defender

TSplus Advanced Security BruteForce Defender 涵盖了 客户IP地址方面 因此，它也适用于RDP连接。

[失败的暴力破解连接尝试](#) 在TSplus高级安全事件日志中也可见（私有IP地址被排除以避免阻止代理）：



“检测到来自IP地址.....的连接尝试失败。该IP地址未被列入白名单，并将在多次连接尝试失败后


被阻止。提供的用户名：Harry。”

有关锁定和暴力破解防御者的更多信息，请查看 [此文档](#) 和 [暴力攻击防御者文档](#)

网页登录页面：如何更改登录启动画面

概述

当远程连接加载时，HTML5 客户端显示默认的启动画面，如下图所示：



您可以通过修改 JavaScript 配置文件来自定义此内容。

HTML5客户端

创建您自定义的启动画面内容

任何文本或HTML内容都可以用于启动画面。

此外，如果您需要使用单引号 (') 或双引号 (")，您必须在 (' 和 ") 之前写一个反斜杠，而不仅仅是引号。

最后，请注意内容必须仅以1行书写。

以下示例是启动画面的有效内容：

这是我自定义的启动画面

请说“你好”！

它将显示一个标题（“这是我自定义的启动画面”）、一段文本（“请打个招呼！”）以及标准 TSplus 启动画面中的动画环形图片。

修改启动画面数据以使用您自己的内容

如果您在“C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software\html5”文件夹中没有名为“settings.js”的文件，则您的TSplus版本较旧，此文档不适用。请先更新您的系统或联系支持。

编辑位于“C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software\html5”文件夹中的“settings.js”文件。我们建议您使用文本编辑器，例如记事本或Notepad++。 不 使用Word)。

搜索以此开头的行：

```
W.splashscreencontent = "
```

完全用以下行替换：

```
W.splashscreencontent = “您自定义的内容在这里”；
```

不要忘记结尾的双引号和分号（”；）。

如果您希望延长HTML5中登录启动画面的持续时间，可以通过修改毫秒值来实现：

```
W.splashscreentime = 5000; //启动画面播放时间。
```

我们建议您在保存更改后的 **HTML** 页面后清除浏览器的缓存。

Web 登录页面：如何在登录后关闭登录表单

概述

在网页登录页面，当用户点击“登录”按钮时，所选客户端（HTML5或Windows）将在新的浏览器标签页中打开。

有时，特别是在使用Windows客户端时，您可能希望将登录表单隐藏，以避免用户再次点击“登录”按钮。

根据所使用的互联网浏览器，您有两种选择来更改此默认行为。两种解决方案都需要您修改一个JavaScript文件。

解决方案 A：关闭登录选项卡 - 仅适用于 Internet Explorer

在此解决方案中，当用户点击“登录”按钮时，所选客户端将在新的浏览器标签页中打开，登录标签页将自动关闭。根据Internet Explorer的版本，可能会向用户显示一个小消息窗口，询问他是否确认要关闭此标签页。

编辑存储在“C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software”文件夹中的“common.js”文件。我们建议您使用文本编辑器，例如记事本或Notepad++。 不 使用Word)。

搜索这些行：

```
p = 'software/remoteapp.html';  
window.name = "" + window.opforfalse;  
if (cpwin != false) {  
    cpwin.name = window.opforfalse;
```

```
cpwin.location.replace(hostGateway + jwtsclickLinkBefore(getside(), p));
} else {
    window.open(hostGateway + jwtsclickLinkBefore(getside(), p), window.opforfalse);
}
```

并用这些行替换它们：

```
p = 'software/remotapp.html';
window.name = " " + window.opforfalse;
if (cpwin != false) {
    cpwin.name = window.opforfalse;
    cpwin.location.replace(hostGateway + jwtsclickLinkBefore(getside(), p));
} else {
    window.open(hostGateway + jwtsclickLinkBefore(getside(), p), window.opforfalse);
}
window.open('', '_parent', '');
window.close();
```

我们建议您在保存更改后的 JavaScript 文件后清除浏览器的缓存。

解决方案 B：将登录选项卡重定向到另一个网页 - 适用于所有浏览器

在此解决方案中，当用户点击“登录”按钮时，所选客户端将在新的浏览器标签页中打开，登录标签将自动导航到另一个网页。

您可以自由使用任何现有的互联网地址 (URL) , 例如“ <http://google.com> http://your_intranet/your/page.html” , 或者您可以使用“thankyou.html”作为URL创建自己的网页 , 并在“C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www”文件夹中创建一个名为“thankyou.html”的文件 , 并在其中放入HTML内容。

编辑存储在“C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software”文件夹中的“common.js”文件。我们建议您使用文本编辑器 , 例如记事本或Notepad++。 不 使用Word)。

搜索这些行 :

```
p = 'software/remoteapp.html';
window.name = " " + window.opforfalse;
if (cpwin != false) {
    cpwin.name = window.opforfalse;
    cpwin.location.replace(hostGateway + jwtsclickLinkBefore(getside(), p));
} else {
    window.open(hostGateway + jwtsclickLinkBefore(getside(), p), window.opforfalse);
}
```

并用这些行替换它们 :

```
p = 'software/remoteapp.html';
window.name = " " + window.opforfalse;
if (cpwin != false) {
    cpwin.name = window.opforfalse;
    cpwin.location.replace(hostGateway + jwtsclickLinkBefore(getside(), p));
} else {
    window.open(hostGateway + jwtsclickLinkBefore(getside(), p), window.opforfalse);
}
window.location.href = "http://google.com";
```

我们建议您在保存更改后的 JavaScript 文件后清除浏览器的缓存。

网页登录页面：如何在同一标签页中打开HTML5客户端

概述

在网页登录页面，当用户点击“登录”按钮时，HTML5客户端将在新的浏览器标签页中打开。

您可以通过修改 JavaScript 文件来更改此行为，使 HTML5 客户端在与 Web 登录页面相同的浏览器标签中打开。

修改 custom.js 文件

编辑存储在“C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www”文件夹中的“custom.js”文件。我们建议您使用文本编辑器，例如记事本或Notepad++。 不 使用Word)。

添加此行：

```
var openinsamewindow = true;
```

我们建议您在保存更改后的 JavaScript 文件后清除浏览器的缓存。

修改 common_applications.js 文件

如果您正在使用 Terminal Service Plus Web Applications Portal 功能，则需要编辑第二个文件。编辑存储在“C:\Program Files (x86)\TSplus\Clients\www\software”文件夹中的“common_applications.js”文件。我们建议您使用文本编辑器，例如 Notepad 或 Notepad++。 不 使用Word)。

搜索这些行：

```
if (childurl != "") {  
    child = window.open(childurl, childname);  
    childrenWindows[childrenWindows.length] = child;  
}
```

并用这些行替换它们：


```
if (childurl != "") {  
    window.name = childname;  
    location.href = childurl + '#';  
}
```

我们建议您在保存更改后的 **JavaScript** 文件后清除浏览器的缓存。

创建和自定义使用Web门户首选项和Web门户设计的HTML Web访问页面

使用Web门户设计和Web门户首选项，您将能够创建自己定制的HTML Web访问页面 - 并且有 不需要成为网页开发者！

网页门户设计



通过Web门户设计选项卡，您将能够自定义所有显示和图形设置，以及添加您自己的徽标。您可以选择20张照片的集合，或者添加您自己的照片。您还可以设置任何颜色主题，使用您选择的背景颜色，或者使用经典主题之一。

Look & Feel

Page

Theme: Photo

Photo: Coffee Choose...

Title: Web Access

Logon Display Text: Log on

Background color: #6D4E3A Choose...

Text color: #FFFFFF Choose...

Font: Verdana

Field Labels

Username: User name:

Password: Password:

Domain: Domain:

2-Step Verification: 2-step verification:

Log-on Button: Log on

Header

Baseline: Simple and Systems Through Internet Size: 13

Background color: RODA481 Choose...

Logo: ftware\java\img\header_web.png Browse...




Footer

Picture: software\java\img\footer.png Browse...

Help...
Reset
Preview
Save

一些高级提示：

- 如果您已经知道颜色代码，则无需单击“选择...”按钮：只需在输入框中输入即可。
- 注意图片的真实大小：如果图片太大，您的页面可能会显得相当难看。
- 请随时使用底部的“预览”按钮，它快速且简单！




保存输入的值并重置为默认值

关闭此窗口时，您输入和检查的所有值将被保存。

如果您想将这些值重置为默认值，请单击底部的“重置”按钮。

网页门户首选项



Preferences



Default Values

Login:

Password:

Domain:

☐ Show the Domain field

☒ Remember last login

☐ Hide server selection list

Advanced

Keyboard:

as_browser

Access Type

Available Clients:

☒ HTML5 (iPad, iPhone, Android devices, computers)

☒ RemoteApp (Windows PCs)

Gateway Portal:

☐ Generate a Gateway Portal enabled Web Page

Upload: Folder to select files.

☒ User Desktop (default)

☐ My Documents

☐ WebFile folder

☐ Custom folder:

Select...

Folder path from where the user will select files to be uploaded.

Download: Folder for all received files

☒ User Desktop (default)

☐ My Documents

☐ WebFile folder

☐ Custom folder:

Select...

Folder where all downloaded files will be stored on the Server.

Downloaded files from the users PC will be stored in the specified folder.
(Drag/Drop from the user PC, Download button or File Transfer button)

☒ Use Explorer to select files

☐ Use TSplus GUI

Windows password

☐ Display Windows password reset button

☐ Display an alert when windows password expires in less than: days



Help...



Reset



Preview




Save

此模块允许您配置Web访问页面：


- “ **默认值** 您可以指定一个默认的登录名、密码和域，这些将自动填充登录字段。此处的所有设置都保存在 index.html 文件中，可以根据您的喜好进行复制和重命名。
- “ **显示域字段** 当选中时，域字段包含在登录信息请求中。
- “ **键盘** 仅适用于具有特殊键盘需求的高级管理员。
- “ **可用客户端** 选择两种类型的网络连接客户端。如果两者都被选中，用户将有选择权。
- “ **网关门户** 检查以激活启用网关门户的页面。此功能在您将服务器分配给用户或组时添加了额外的身份验证步骤。有关网关功能的更多信息可以找到 [这里](#)).
- “ **上传 - 下载** 选择文件上传和下载的源路径和目标路径。

自 TSplus 版本 14.60 起，该部分 “**Windows 密码**” 已添加。


从此部分，您现在可以添加一个警报消息，在通过网络门户连接时显示，以通知用户其密码到期日期。例如，如果用户的 Windows 密码在不到 3 天内到期，将显示以下弹出窗口：



如前所述，它使他能够直接从Web门户通过下面显示的弹出窗口进行更改。




您还可以通过Web门户首选项启用“重置您的Windows密码”按钮，使用户能够随时直接更改其Windows。




网络凭证

“Web Credentials”部分允许您启用（或禁用）[网络凭证](#) 功能。

使用Web凭据时，您可能希望允许空密码。如果您只有带有空密码的Web凭据，我们建议您取消选中“显示密码字段”选项，以进一步简化网页登录页面。




远程应用程序图标




此磁贴用于Windows客户端特定设置。

您可以选择您的显示方式，介于 RemoteApp（无远程桌面的远程连接）或标准 RDP 之间。您还可以决定是否希望文档在用户默认打印机上打印，显示本地预览或本地打印机选择。



HTML5客户端瓷砖



在此磁贴上，您可以编辑HTML5客户端网页显示的参数。有关更多信息请访问 [此页面](#)。

HTML5 Client

Menu bar:

All devices and computers

File Transfer:

☒ Enable File Transfer

Ctrl+Alt+Del:

Mobile devices only

Top menu preference:

Transparency

Default Colors:

16 bits

Connection Timeout:

40

Warning Messages:

☐ Hide Warning Messages

Sounds:

☒ Play Sounds

Theming:

☐

Background Color Preference

10841658

Choose color...

Add a logo to the background:

Browse...

Remove the logo

Logon screen message:

ABLE BGCOLOR=\#FFFFFF\ BORDER=0 BORDERCOLOR=\#FFFFFF\ CELLP/

Change logon screen animated GIF:

Browse...

Display time msec.:

5000

Smartphone and tablets Preferences

Use recommended values

Pointer settings

☐ No pointer

☐ Small pointer

☒ Medium pointer

☐ Large pointer

Transparency

95 %

Software keyboard settings

☒ Use soft. keyb.

☐ Automatically show the software keyboard when the focus is in an entry field

Transparency


95 %

Help...


Reset

Save

HTML5顶部菜单瓷砖



此选项卡使您能够选择在生成的远程网络会话的顶部菜单上显示的应用程序，级别为 1 或 2。您还可以编辑这些应用程序，以便它们出现在特定的客户端类型上：pc、移动设备、ios.....或所有客户端。



生成 HTML 网络访问页面

我们建议您在生成新的 HTML Web Access 页面之前先尝试“预览”。

一旦您对预览感到满意，您可以点击“发布”按钮将页面生成并发布到您的网络服务器根文件夹中。

您将被要求输入页面名称。如果您想覆盖默认页面，请使用“index”。在这种情况下，新发布的网页将可以访问：<http://your-server.com/index.html>